

239 Fiches de Révision

BP Paysagers

Brevet Professionnel
Aménagements Paysagers

 Fiches de révision

 Fiches méthodologiques

 Tableaux et graphiques

 Retours et conseils



Conforme au Programme Officiel



Garantie Diplômé(e) ou Remboursé

4,4/5 selon l'Avis des Étudiants



bpppaysagers.fr

Préambule

1. Le mot du formateur :



Hello, moi c'est **Lucas** 🙌

D'abord, je tiens à te remercier de m'avoir fait confiance et d'avoir choisi www.bppaysagers.fr pour tes révisions.

Si tu lis ces lignes, tu as fait le choix de la **réussite**, bravo.

Dans cet E-Book, tu découvriras comment j'ai obtenu mon **BP Aménagements Paysagers** avec une moyenne de **14,55/20**.

2. Pour aller beaucoup plus loin :

Vous avez été très nombreux à nous demander de créer une **formation 100 % vidéo** dédiée au domaine **Agriculture & Environnement** pour maîtriser toutes les notions.

Chose promise, chose due : Nous avons créé cette formation unique composée de **5 modules ultra-complets** (1h18 au total) afin de t'aider à **réussir les épreuves** du CAP.

3. Contenu du dossier Agriculture & Environnement :

1. **Vidéo 1 – Systèmes de production agricole et filières (17 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
2. **Vidéo 2 – Gestion technico-économique d'une exploitation (15 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
3. **Vidéo 3 – Agroéquipement, sécurité et organisation des chantiers (15 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
4. **Vidéo 4 – Sols, environnement et gestion des milieux naturels (15 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
5. **Vidéo 5 – Animaux, bien-être, hygiène et qualité des productions (16 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles + Bonus.

➔ Découvrir

Table des matières

Écologie et fonctionnement des écosystèmes	Aller
Chapitre 1 : Physiologie végétale de base	Aller
Chapitre 2 : Fonctionnement d'un écosystème	Aller
Chapitre 3 : Relations sol-plante-environnement	Aller
Chapitre 4 : Ressources naturelles (eau, sol)	Aller
Impacts environnementaux et pratiques durables	Aller
Chapitre 1 : Effets des pratiques sur la biodiversité	Aller
Chapitre 2 : Réduction des pesticides, alternatives	Aller
Chapitre 3 : Économies d'eau, arrosage raisonné	Aller
Contexte du secteur et posture professionnelle	Aller
Chapitre 1 : Métiers et employeurs du secteur	Aller
Chapitre 2 : Fonctions et usages des espaces	Aller
Chapitre 3 : Enjeux socio-économiques actuels	Aller
Chapitre 4 : Réglementation liée aux interventions	Aller
Chapitre 5 : Positionnement professionnel sur le terrain	Aller
Diagnostic de chantier et lecture du site	Aller
Chapitre 1 : Analyse du contexte et de la commande	Aller
Chapitre 2 : Repérage des contraintes (accès, portance)	Aller
Chapitre 3 : Choix d'un mode opératoire	Aller
Organisation du travail et coordination d'équipe	Aller
Chapitre 1 : Planification et calendrier des travaux	Aller
Chapitre 2 : Approvisionnement et gestion des ressources	Aller
Chapitre 3 : Répartition du travail, consignes	Aller
Chapitre 4 : Suivi de l'avancement, ajustements	Aller
Communication professionnelle et relation client	Aller
Chapitre 1 : Échanges d'information en équipe	Aller
Chapitre 2 : Remontée des besoins au responsable	Aller
Chapitre 3 : Prise en compte des attentes client	Aller
Sécurité sur chantier et ergonomie	Aller
Chapitre 1 : EPI et règles de sécurité	Aller
Chapitre 2 : Signalisation, sécurité des tiers	Aller
Chapitre 3 : Gestes et postures, prévention TMS	Aller
Chapitre 4 : Procédures en cas d'accident	Aller
Chapitre 5 : Respect de l'environnement sur chantier	Aller

Matériels, engins et maintenance	Aller
Chapitre 1 : Choix du matériel adapté	Aller
Chapitre 2 : Vérification et entretien du matériel	Aller
Chapitre 3 : Conduite d'engins en sécurité	Aller
Lecture de plans et implantation	Aller
Chapitre 1 : Lecture de plans techniques	Aller
Chapitre 2 : Traçage, piquetage, niveaux	Aller
Chapitre 3 : Implantation des végétaux	Aller
Chapitre 4 : Implantation d'ouvrages et circulations	Aller
Plantation et mise en place des végétaux	Aller
Chapitre 1 : Choix des végétaux selon le site	Aller
Chapitre 2 : Positionnement selon le plan	Aller
Chapitre 3 : Préparation des sols avant plantation	Aller
Chapitre 4 : Techniques de plantation (arbres, arbustes, vivaces)	Aller
Chapitre 5 : Paillage et protection à la reprise	Aller
Semis, engazonnement et végétalisation	Aller
Chapitre 1 : Préparation du lit de semences	Aller
Chapitre 2 : Semis, engazonnement, regarnissage	Aller
Chapitre 3 : Soins de démarrage (arrosage, roulage)	Aller
Entretien des végétaux et des sols	Aller
Chapitre 1 : Tonte, débroussaillage, désherbage	Aller
Chapitre 2 : Tailles de formation et d'entretien	Aller
Chapitre 3 : Fertilisation et amélioration des sols	Aller
Chapitre 4 : Surveillance sanitaire, interventions	Aller
Constructions paysagères et revêtements	Aller
Chapitre 1 : Décaissement et fond de forme	Aller
Chapitre 2 : Montage de murets et escaliers	Aller
Chapitre 3 : Revêtements (pavage, dallage, stabilisé)	Aller
Chapitre 4 : Terrasses et platelages	Aller
Chapitre 5 : Finitions, nettoyage, gestion des déchets	Aller
Spécialisations et nouveaux aménagements	Aller
Chapitre 1 : Végétalisation de toitures et terrasses	Aller
Chapitre 2 : Aménagements intérieurs végétalisés	Aller
Chapitre 3 : Techniques de génie écologique	Aller

Écologie et fonctionnement des écosystèmes

Présentation de la matière :

Dans le **BP Aménagements paysagers**, « **Écologie et fonctionnement** des écosystèmes » t'aide à comprendre comment un site réagit à tes choix, sol vivant, eau, climat, biodiversité, auxiliaires et espèces envahissantes. C'est concret, tu fais vite le lien avec la **gestion différenciée** sur chantier.

Cette matière conduit surtout à valider une partie de **l'UC1 du BP**, avec une évaluation en cours de formation. La forme exacte dépend du centre, situation professionnelle, écrit ou oral, la **durée nationale** n'est pas fixée, et il n'y a **pas de coefficient**, c'est acquis ou non acquis. Un camarade a compris ça le jour où un arrosage mal pensé a ruiné 2 massifs.

- Observer un milieu avant d'agir
- Relier une pratique à ses impacts
- Proposer une alternative plus sobre

Conseil :

Pour réussir, bosse en 3 temps, 20 minutes de cours, 20 minutes de schémas, 20 minutes d'exemples chantier. Ton objectif, expliquer une chaîne simple, pratique, impact, correction. Piège fréquent: Réciter des définitions sans les relier à une situation réelle.

Entraîne-toi avec 5 études rapides, une pelouse jaunie, une haie qui dépérit, un sol tassé, un bassin trouble, une invasion de renouée. À chaque fois, note 3 causes possibles, puis choisis la plus probable, et justifie avec 2 indices observables.

Le jour de l'évaluation, parle comme sur chantier, calme, précis, et assume tes choix techniques, ça fait souvent la différence.

Table des matières

Chapitre 1 : Physiologie végétale de base	Aller
1. Structure et fonction des organes	Aller
2. Processus physiologiques essentiels	Aller
Chapitre 2 : Fonctionnement d'un écosystème	Aller
1. Composants et interactions	Aller
2. Cycles de matière et décomposition	Aller
3. Dynamique, succession et services	Aller
Chapitre 3 : Relations sol-plante-environnement	Aller
1. Propriétés du sol qui influencent la plante	Aller
2. Interactions biologiques dans le sol	Aller
3. Gestion pratique et interventions sur le terrain	Aller

Chapitre 4 : Ressources naturelles (eau, sol)	Aller
1. Comprendre l'eau dans le paysage	Aller
2. Le sol comme ressource vivante	Aller
3. Gérer sur le terrain et produire des livrables	Aller

Chapitre 1 : Physiologie végétale de base

1. Structure et fonction des organes :

Feuilles et photosynthèse :

Les feuilles captent la lumière et fabriquent des sucres par photosynthèse grâce à la chlorophylle et au dioxyde de carbone, ces sucres alimentent la croissance des racines, fleurs et réserves de la plante.

Tiges et transport :

Les tiges transportent la sève brute et la sève élaborée via xylème et phloème, elles soutiennent la plante et stockent parfois des réserves utiles après stress ou taille en milieu paysager.

Racines et absorption :

Les racines absorbent l'eau et les nutriments et ancrent la plante, elles explorent le sol sur 20 à 80 centimètres selon l'espèce et forment souvent des mycorhizes pour mieux capter le phosphore.

Exemple de mesure de surface foliaire :

Prends 20 feuilles représentatives, mesure leur surface moyenne 15 cm², multiplie par 200 feuilles par arbuste pour estimer une surface foliaire totale d'environ 3 000 cm² utile pour calculer besoins en eau.

Élément	Rôle principal
Feuilles	Photosynthèse et échange gazeux
Racines	Absorption d'eau et nutriments, ancrage
Tiges	Transport et soutien

2. Processus physiologiques essentiels :

Photosynthèse et lumière :

La photosynthèse transforme la lumière en sucres et dépend fortement de l'intensité lumineuse et de la température, en zone ombrée la production baisse, ce qui freine la croissance des plantations.

Respiration et métabolisme :

La respiration consomme des sucres pour libérer l'énergie nécessaire au fonctionnement cellulaire, en stress la respiration augmente et réduit la biomasse nette disponible pour la croissance.

Transpiration et équilibre hydrique :

La transpiration refroidit la plante et favorise la circulation de l'eau, un petit arbuste peut perdre 1 à 5 litres par jour en été, un jeune arbre 10 à 30 litres selon espèce et climat.

Mini cas concret :

Contexte : plantation d'un arbre en ville sur sol compact. Étapes : creuser trou 60 cm de profondeur et 90 cm de large, poser 30 litres d'eau, pailler 10 cm et tuteurer deux stakes de 1,5 m.

- Fiche intervention avec dates, volumes et photos
- Survie visée 90% après 12 mois
- Arrosages hebdomadaires 30 litres pendant 12 semaines

Astuce de stage :

Utilise un tensiomètre ou un testeur portable, arrose quand la tension dépasse 40 kPa dans les 0 à 20 cm de sol, cela évite l'excès d'eau et les maladies racinaires, gagne du temps et de l'eau.

Tâche	Fréquence	Seuil d'action
Vérifier humidité du sol	Hebdomadaire en saison chaude	Arroser si > 40 kPa dans 0-20 cm
Observer feuilles	Chaque visite	Taches ou flétrissement visibles
Contrôler paillage	Mensuel	Moins de 5 cm d'épaisseur
Consigner interventions	Après chaque intervention	Fiche intervention complète

Ce qu'il faut retenir

Tu relies la croissance d'une plante à ses organes et à quelques flux clés. Les feuilles font la **photosynthèse et sucres**, les tiges assurent le transport via **xylème et phloème**, et les racines absorbent eau et nutriments, souvent aidées par des mycorhizes.

- La lumière et la température pilotent la production de sucres, l'ombre ralentit la croissance.
- La respiration consomme ces sucres, surtout en stress, ce qui réduit la biomasse disponible.
- La transpiration gère l'**équilibre hydrique** et peut atteindre plusieurs litres par jour en été.
- Pour l'arrosage, mesure l'humidité et agis au **seuil de 40 kPa** (0-20 cm).

En pratique, prépare bien la plantation (trou large, eau, paillage, tuteurage) et consigne tes interventions. Tu limites les pertes, évites l'excès d'eau et sécurises la reprise.

Chapitre 2 : Fonctionnement d'un écosystème

1. Composants et interactions :

Biotiques et abiotiques :

Un écosystème combine éléments vivants comme plantes, animaux et micro-organismes, et facteurs non vivants tels que sol, eau, lumière et climat. Ces éléments s'influencent continuellement et forment un ensemble fonctionnel.

Flux d'énergie :

L'énergie arrive surtout par la photosynthèse des plantes, se transfère d'un niveau trophique à l'autre, puis se dissipe sous forme de chaleur. La règle pratique connue est une efficacité de transfert proche de 10% entre niveaux.

Réseaux trophiques :

Les chaînes alimentaires s'entremêlent pour former des réseaux complexes. Connaître les principaux producteurs, consommateurs et décomposeurs t'aide à prévoir l'impact d'une intervention paysagère sur la biodiversité locale.

Exemple d'organisation trophique :

Dans un massif urbain, plantes nectarifères attirent pollinisateurs, ceux-ci alimentent oiseaux insectivores, et les décomposeurs recyclent la matière morte, bouclant les nutriments essentiels.

Niveau trophique	Rôle	Ordre de grandeur énergie
Producteurs	Photosynthèse, base du réseau	1000 unités
Consommateurs primaires	Herbivores, consommateurs directs	100 unités
Consommateurs secondaires	Prédateurs d'herbivores	10 unités
Décomposeurs	Recyclent la matière organique	Variable selon site

2. Cycles de matière et décomposition :

Cycle de l'eau :

L'eau circule entre atmosphère, sol, plantes et nappes. Pour un massif planté, surveille la percolation et l'évapotranspiration, ces flux contrôlent la disponibilité d'eau pour les végétaux et les microbes.

Cycle du carbone et de l'azote :

Le carbone passe des plantes au sol via la litière, le sol stocke du carbone organique. L'azote est transformé par bactéries, rendant l'azote disponible ou le perdant vers l'atmosphère selon les conditions.

Rôle des décomposeurs :

Champignons et bactéries fragmentent la matière morte, restituent nutriments et améliorent la structure du sol. En aménagement, préserver 10 à 20% d'apports de matière organique locale accélère la régénération du sol.

Exemple de gestion de la litière :

Dans un chantier, laisser 5 cm de paillage organique réduit l'arrosage de 20% la première saison et nourrit le sol pour la seconde saison.

3. Dynamique, succession et services :

Succession et résilience :

Après une perturbation, la succession décrit le retour progressif d'espèces pionnières puis d'espèces plus stables. La résilience est la capacité à retrouver un fonctionnement acceptable après un choc.

Services écosystémiques et paysagisme :

Les écosystèmes fournissent services comme régulation climatique, habitat, filtration d'eau et esthétique. En BP Paysagers, viser des plantations mixtes augmente services et réduit coûts d'entretien de 30% sur 5 ans.

Mini cas concret :

Contexte : aménagement d'un jardin public de 500 m² dégradé, objectif biodiversité et faible entretien. Étapes : diagnostic, choix de 12 espèces locales, plantation de 350 plantes, paillage 5 cm, suivi 12 mois.

Exemple de résultat chiffré :

Résultat : couverture végétale passée de 20% à 75% au bout de 12 mois, réduction de l'arrosage de 40% la seconde année, augmentation observée de pollinisateurs estimée à 35%.

Livrable attendu :

Un dossier livré contenant plan de plantation, liste des 12 espèces et quantités (350 plantes), calendrier d'entretien 12 mois, bilan hydrique prévisionnel et notice de suivi pour le client.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier, organiser la livraison en 2 tournées réduit le piétinement du sol et diminue les pertes de plants de 15% selon notre expérience de stage.

Check-list opérationnelle :

Tâche	Objectif
Faire un diagnostic du sol	Connaitre texture, pH, profondeur
Choisir espèces locales	Favoriser résilience et biodiversité
Planifier l'irrigation	Réduire l'arrosage de 30% à 50%
Appliquer paillage organique	Conserver humidité et nourrir sol
Suivi après plantation	Mesurer couverture et présence d'espèces

Astuce de terrain :

Sur les chantiers, note toujours la date des premières pluies après plantation, cela t'aide à ajuster l'irrigation et éviter des arrosages inutiles.

i Ce qu'il faut retenir

Un écosystème, c'est l'interaction entre vivant et non vivant. L'énergie entre surtout par la photosynthèse, circule dans les niveaux trophiques avec environ 10% de transfert, puis se perd en chaleur. Les chaînes s'entremêlent en réseaux, utiles pour anticiper l'effet d'un aménagement.

- **Éléments biotiques et abiotiques** : plantes, animaux, microbes, sol, eau, lumière, climat.
- **Cycles de matière clés** : eau, carbone, azote; la litière nourrit le sol.
- **Rôle des décomposeurs** : ils recyclent la matière et améliorent la structure du sol, surtout si tu gardes de la matière organique locale.
- **Succession et résilience** : après perturbation, les espèces reviennent progressivement; des plantations mixtes renforcent les services et réduisent l'entretien.

En pratique, pars d'un diagnostic du sol, choisis des espèces locales, planifie l'irrigation et utilise un paillage organique. Suis la couverture végétale et note les premières pluies pour ajuster l'arrosage.

Chapitre 3 : Relations sol-plante-environnement


1. Propriétés du sol qui influencent la plante :

Texture et structure :

La texture décrit la proportion de sable, limon et argile, elle conditionne l'aération et l'eau disponible. La structure concerne les agrégats, elle facilite l'enracinement et le drainage.

Eau disponible :

La capacité de rétention en eau varie beaucoup, par exemple un sable retient souvent moins de 8% d'eau utile, un limon entre 15 et 30%, un sol humifère jusqu'à 30 à 40%.



Elements nutritifs et pH :

Le pH influe la disponibilité du fer, du phosphore et du molybdène, un pH entre 6 et 7 est souvent optimal pour la majorité des plantes ornementales.

Exemple d'analyse simple :

Tu fais un test de pH et de salinité en 15 minutes, tu notes pH 5,2 et conductivité faible, cela t'oriente vers une correction en chaux et un apport d'engrais équilibré.

Propriété	Impact sur la plante	Test rapide
Texture sableuse	Drainage rapide, faible rétention d'eau	Test du verre, séparation par décantation

Texture limoneuse	Bonne fertilité, attention au compactage	Séchage et observation du film entre doigts
Fort taux d'argile	Risque de lessivage, faible perméabilité	Test d'agglomération, toucher collant

2. Interactions biologiques dans le sol :

Micro-organismes et mycorhizes :

Les champignons et bactéries améliorent l'accès aux éléments nutritifs, surtout le phosphore. Selon l'INRAE, les mycorhizes peuvent augmenter l'absorption de phosphore de 15 à 30% selon les espèces.

Faune du sol :

Les vers de terre, collemboles et nématodes structurent le sol et accélèrent la décomposition, cela se traduit par une meilleure porosité et plus de matière organique disponible.

Compétition et facilitation entre plantes :

Les racines se partagent l'espace et l'eau, certaines espèces fixatrices d'azote peuvent favoriser les voisines, il faut penser associations plantaires pour limiter les apports chimiques.

Astuce de stage :

Lors d'un chantier j'ai vu qu'un semis de légumineuses a réduit l'apport d'azote minéral de 30% sur une parcelle pendant 6 mois, économie tangible et sol plus vivant.

Mesures biologiques pratiques :

Observe la présence de vers à la sortie de la pluie, pratique une mesure simple de respiration du sol en comparant deux parcelles pour détecter la vie active.

3. Gestion pratique et interventions sur le terrain :

Diagnostic et tests rapides :

Avant toute intervention fais une tranchée de 20 cm, prends une photo et prélève 3 échantillons représentatifs, envoie un échantillon pour analyse chimique et conserve les autres pour comparaison.

Améliorations possibles :

Apport de matière organique, amendement calcique, correction de pH, enfouissement de compost 3 à 5 cm, ou pose de géotextile pour limiter le tassement sur 1 000 m².

Prévention des erreurs fréquentes :

Évite d'appliquer trop d'engrais azoté juste après une plantation, cela brûle les racines et favorise la végétation au détriment de l'enracinement profond.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une aire de plantation de 500 m², mesurer pH 5,2, appliquer 100 kg de chaux horticoles pour remonter vers pH 6,5 et ajouter 0,5 m³ de compost en surface pour améliorer la rétention d'eau.

Mini cas concret :

Contexte :

Un square urbain de 500 m² présente jaunissement des arbustes et sol compacté après 10 ans sans entretien.

Étapes :

- Prélèvement 3 échantillons, analyse en laboratoire, diagnostic en 7 jours
- Aération mécanique sur 30% de la surface, apport de 0,5 m³ compost, amendement calcique 100 kg
- Plantation de 50 arbustes adaptés et paillage 5 cm

Résultat et livrable attendu :

Après 6 mois, vigueur végétale restaurée, taux de survie estimé à 90%, livrable = rapport de 4 pages avec résultats d'analyse, plan d'action chiffré et bon de commande pour 100 kg de chaux et 0,5 m³ de compost.

Checklist opérationnelle terrain :

Étape	Action	Fréquence
Prélèvement	3 échantillons représentatifs à 0-20 cm	Avant intervention
Test pH	Réactif rapide ou sonde portable	1 test par zone
Aération	Bêcher ou greffer selon compaction	Au besoin
Amendement	Compost 0,5 m ³ /500 m ² ou 1 m ³ /1 000 m ²	Par intervention
Suivi	Photo et fiche de suivi tous les 3 mois	Trimestriel

Astuce terrain :

Note toujours l'humidité et la météo au moment du prélèvement, cela explique souvent des résultats surprenants et évite des erreurs de diagnostic.

Ce qu'il faut retenir

Le sol pilote directement la croissance : **texture et structure** règlent aération, enracinement et drainage, tandis que l'**eau utile disponible** varie fortement (sable

faible, limon moyen, humus élevé). Le **pH proche de 6 à 7** optimise souvent la disponibilité des nutriments.

- Teste vite : pH, salinité, et texture (décantation, toucher) pour orienter chaux, compost et fertilisation.
- Appuie-toi sur la biologie : mycorhizes, microbes et faune améliorent nutrition et porosité; des légumineuses peuvent réduire l'azote minéral.
- Sur le terrain : tranchée 0-20 cm, 3 échantillons, photo, puis actions ciblées (aération, compost, amendement calcique, paillage).

Évite les excès d'azote juste après plantation : tu fragilises les racines. Note l'humidité et la météo au prélèvement, puis fais un suivi régulier pour valider tes corrections.

Chapitre 4 : Ressources naturelles (eau, sol)

1. Comprendre l'eau dans le paysage :

Sources et cycle :

L'eau provient de la pluie, des nappes, des cours d'eau, ou de réseaux. D'après Météo-France, la pluviométrie moyenne en France est d'environ 800 mm par an, mais localement cela varie beaucoup.

Besoins et bilans hydriques :

Évalue toujours les besoins en eau par plante, sol et microclimat. Calcule un bilan simple sur 7 à 30 jours pour décider d'un arrosage, en tenant compte des pluies et de l'évapotranspiration.

Qualité et usages :

La qualité de l'eau influence le choix des plantes et des techniques. Mesure le pH, la conductivité et la turbidité avant usage si possible, surtout pour la récupération d'eau de pluie.

Exemple d'optimisation de l'irrigation :

Sur un massif de 50 m², tu peux passer d'un arrosage journalier à 2 arrosages par semaine avec paillage et goutte-à-goutte, réduisant la consommation d'eau d'environ 60 pour cent.

2. Le sol comme ressource vivante :

Propriétés physiques importantes :

Connais la texture, la structure et la profondeur utile du sol. Ces éléments déterminent la capacité de rétention d'eau, l'aération et la facilité d'enracinement pour les végétaux que tu poses.

Fertilité et matière organique :

La matière organique améliore la capacité de stockage d'eau et la vie du sol. Ajoute 10 à 30 mm de compost bien décomposé en surface pour améliorer une terre pauvre.

Prévenir la compaction et l'érosion :

La compaction réduit l'infiltration et augmente le ruissellement. Évite le tassement en limitant le passage d'engins sur les sols humides et en organisant les zones de circulation.

Exemple de diagnostic rapide du sol :

Fais un test de percolation sur 30 cm, mesure le temps d'écoulement. Si l'eau met plus de 30 minutes à s'infiltrer, prévois des actions pour améliorer la porosité et l'aération.

Type de sol	Caractéristique	Capacité de rétention
-------------	-----------------	-----------------------

Sableux	Drainant, faible matière organique	Faible
Limon	Moyennement fertile, susceptible au battance	Moyenne
Argileux	Riche mais peu aéré	Élevée mais lente

3. Gérer sur le terrain et produire des livrables :

Techniques d'économie d'eau :

Utilise paillage, couvre-sol, irrigation goutte-à-goutte, et zones plantées adaptées. Le paillage réduit l'évaporation jusqu'à 70 pour cent sur les premiers 15 jours après pose.

Surveillance et indicateurs :

Mesure humidité du sol, pluies, et débit d'irrigation. Garde des relevés 2 fois par semaine au départ, puis hebdomadaires une fois le système stabilisé, pour ajuster les pratiques.

Mini cas concret :

Contexte : Aménagement d'une pelouse de 200 m² sur sol limoneux, exposition sud, absence d'arrosage réseau permanent.

Étapes :

- Diagnostiquer le sol et mesurer infiltration sur 5 points.
- Poser paillage organique 5 cm sur bordures et installer 20 émetteurs goutte-à-goutte à 3 L/h.
- Programmer 2 cycles de 40 minutes par semaine pendant 6 semaines pour l'enracinement.

Résultat et indicateur chiffré :

Réduction estimée de l'eau utilisée de 45 pour cent par rapport à un arrosage traditionnel, avec une reprise végétale attendue de 90 pour cent après 8 semaines.

Livrable attendu :

Plan d'installation au format PDF 1 page, liste de matériel chiffrée (20 émetteurs 3 L/h, 120 m de tuyau, 0,5 m³ de paillage), et planning d'arrosage sur 8 semaines.

Exemple d'organisation de chantier :

Lors d'un stage j'ai gagné du temps en préparant une fiche matériel pour 3 chantiers, cela évite de perdre 30 à 60 minutes à chercher du matériel chaque matin.

Tâche	À vérifier	Fréquence
Humidité du sol	Sonde ou test manuel	2 fois par semaine
État du paillage	Couverture et épaisseur	1 fois par mois

Débit d'irrigation	Mesurer en L/h par émetteur	Après installation et puis trimestriel
Compaction	Test de pénétration simple	Avant plantation

Ce qu'il faut retenir

Tu gères l'eau et le sol comme deux ressources liées : identifie les sources (pluie, nappes, réseau), puis fais un **bilan hydrique simple** (pluie vs évapotranspiration) pour décider d'arroser. Vérifie aussi la **qualité de l'eau** (pH, conductivité, turbidité) avant usage.

- Lis ton **sol ressource vivante** : texture, structure, profondeur utile, car elles pilotent rétention et enracinement.
- Améliore avec 10 à 30 mm de compost en surface et limite la compaction (pas d'engins sur sol humide).
- Économise avec **paillage et goutte-à-goutte**, puis suis humidité, pluies et débits avec des relevés réguliers.

Teste l'infiltration sur 30 cm : au-delà de 30 minutes, tu dois augmenter porosité et aération. Produis des livrables clairs (plan PDF, liste matériel, planning d'arrosage) pour installer, suivre et ajuster efficacement.

Impacts environnementaux et pratiques durables

Présentation de la matière :

Dans le BP Paysagers (Aménagements Paysagers), cette matière t'apprend à mesurer les **Impacts environnementaux** d'un chantier, sol, eau, **biodiversité locale**, déchets, bruit, et à choisir des **pratiques durables** réalistes sur le terrain. Elle est rattachée à une **validation en UC**, sur 6 au total.

Cette matière conduit à une évaluation **en contrôle en cours** de formation, le plus souvent en situation professionnelle. Coefficient: Non applicable. Durée: Non fixée nationalement, le format dépend de ton centre. Je me souviens d'un camarade qui a perdu des points en oubliant le ruissellement autour d'une allée.

Conseil :

Pour réussir, entraîne-toi sur 2 chantiers réels, un en création et un en entretien, et fais une mini analyse en 10 minutes: Quels risques, quelles alternatives, quel compromis coût-temps. Le jury attend surtout une logique claire.

Garde 3 réflexes en tête, et note-les dans ton carnet:

- Limiter les intrants et anticiper les déchets
- Protéger le sol vivant et gérer l'eau
- Justifier un choix technique par un impact mesurable

Piège fréquent: Rester vague avec des mots comme écologique, durable. Donne 1 chiffre simple, par exemple une réduction d'arrosage, et propose 1 action concrète, paillage, plantes adaptées, matériel électrique, puis conclus en 2 phrases nettes.

Table des matières

Chapitre 1 : Effets des pratiques sur la biodiversité	Aller
1. Impacts directs des pratiques courantes	Aller
2. Pratiques favorisant la biodiversité	Aller
Chapitre 2 : Réduction des pesticides, alternatives	Aller
1. Stratégies et principes de réduction	Aller
2. Alternatives techniques et biologiques	Aller
3. Organisation sur le terrain et suivi	Aller
Chapitre 3 : Économies d'eau, arrosage raisonné	Aller
1. Comprendre les besoins en eau des plantes	Aller
2. Techniques et outils pour un arrosage raisonné	Aller
3. Planifier, mesurer et rendre compte sur le terrain	Aller

Chapitre 1 : Effets des pratiques sur la biodiversité

1. Impacts directs des pratiques courantes :

Taille et tonte :

Tondre trop souvent appauvrit la flore et réduit les ressources pour les insectes. Tonte toutes les 2 semaines élimine fleurs et graines, favorise espèces communes au détriment des espèces sauvages.

Utilisation de produits phytosanitaires :

Les herbicides et insecticides affectent aussi la faune utile et le sol. Limite les traitements, préfère le désherbage mécanique et les traitements localisés sur 1 à 2 zones plutôt que l'ensemble du site.



Désherbage manuel pour préserver la biodiversité et éviter l'usage d'herbicides



Représentation visuelle



Exemple d'aménagement écologique :

Pendant un stage, on a planté une bande fleurie de 50 m² avec 20 espèces locales. Après 12 mois, on a noté une augmentation d'environ 35% des pollinisateurs et une baisse d'entretien notable.

Travail du sol et compactage :

Le passage d'engins lourds compresse le sol et diminue infiltration et vie microbienne. Limite les rotations d'engins à 2 fois par an et évite les travaux sur sol humide pour préserver la structure.

Exemple de mini cas concret :

Contexte: réhabiliter une friche de 200 m² en espace biodiversité. Étapes: diagnostic, désherbage manuel, semis de mélanges locaux, paillage et installation d'abris à insectes. Délai: 6 mois, coût: 600 €.

Résultat: présence d'oiseaux et d'invertébrés augmentée d'environ 40% au bout de 12 mois. Livrable attendu: plan de plantation, liste de 25 espèces, fiche entretien de 2 pages et suivi photo mensuel.


2. Pratiques favorisant la biodiversité :

Plantations et choix des espèces :

Privilégie espèces locales, mellifères et adaptées au sol. Plante 1 arbre tous les 50 m² pour structure et diversifie 3 à 5 espèces par massif pour garantir floraisons étalées sur plusieurs mois.

Gestion différenciée et fauche tardive :

Réserve 30 à 50% des surfaces en gestion différenciée pour créer des refuges. Fauche tardive en automne et laisse 10 à 20 cm de végétation pour protéger insectes et permettre dispersion des graines.



Aménagements pour la faune :

Installe petits points d'eau 1 à 3 m2, hôtels à insectes et tas de bois ou pierres. Ces aménagements augmentent les niches écologiques et favorisent équilibre naturel et services écosystémiques sur site.

Pratique	Effet sur la biodiversité	Fréquence recommandée
Tonte fréquente	Réduction des fleurs et des ressources alimentaires	Toutes les 2 semaines ou moins
Fauche tardive	Protection des graines et abri pour insectes	1 fois par an à l'automne
Plantation d'espèces locales	Augmente nourriture et habitats	Au besoin, planifiée par saison
Installation de mare	Favorise amphibiens et insectes aquatiques	1 fois, suivi annuel

Astuce terrain :

Note toujours les dates et zones d'intervention sur un carnet ou une fiche numérique. Un suivi simple de 1 minute par zone t'aide à mesurer l'impact et à ajuster planning et méthodes.

Action	Pourquoi	Fréquence
Réaliser diagnostic initial	Connaitre sols et espèces présentes	1 fois avant intervention
Programmer zones en gestion différenciée	Créer refuges et réduire entretien	Annuel
Limiter traitements chimiques	Préserver auxiliaires et sol	Ponctuel et localisé
Installer petits aménagements	Augmenter niches pour faune	Au projet, suivi annuel

Ce qu'il faut retenir

Tes pratiques changent vite la biodiversité : une **tonte trop fréquente** supprime fleurs et graines, les produits phyto touchent aussi les auxiliaires, et le compactage par engins appauvrit le sol.

- Réduis la tonte et préfère la fauche tardive, en gardant 10 à 20 cm pour abriter les insectes.
- Choisis des **espèces locales mellifères** et diversifie les massifs pour étaler les floraisons.
- Mets 30 à 50% en **gestion différenciée** et ajoute mare, tas de bois ou hôtel à insectes.
- Limite les traitements, localise-les, et suis tes actions avec un **suivi simple par zone**.

Avec diagnostic, plantations adaptées et interventions mieux ciblées, tu peux augmenter pollinisateurs, oiseaux et invertébrés tout en réduisant l'entretien. Note dates et zones pour ajuster ton planning au fil des saisons.

Chapitre 2 : Réduction des pesticides, alternatives

1. Stratégies et principes de réduction :

Principes de base :

Tu commences toujours par observer, comprendre et prioriser les problèmes, ensuite appliquer les méthodes moins nuisibles. L'idée est d'éviter le réflexe "pulvériser" et de préférer des réponses proportionnées au risque.

Seuils et observation :

Fixe des seuils d'intervention clairs, note les symptômes et fréquence des attaques, et fais des relevés hebdomadaires au printemps et en été pour 12 semaines. Ces observations te permettent de réduire les traitements inutiles.

Plan de lutte intégré :

Établis un plan annuel qui combine prévention, monitoring, méthodes physiques et biocontrôle, avec un calendrier et un budget. Ce plan vise à diminuer le nombre d'interventions, tout en gardant la qualité esthétique exigée.

Exemple d'élaboration d'un plan :

Sur une zone de 1 000 m², tu peux passer de 6 traitements à 1 ou 2 traitements par saison en remplaçant traitements systématiques par surveillance et interventions ciblées.

2. Alternatives techniques et biologiques :

Méthodes mécaniques et physiques :

Utilise binage, griffage, sarclage thermique ou désherbage manuel selon le contexte. Pour 100 m², le désherbage manuel prend souvent 2 à 4 heures la première fois, puis 1 heure pour l'entretien.

Biocontrôle et organismes utiles :

Favorise auxiliaires tels que coccinelles, syrphes et nématodes pour ravageurs précis. Les produits de biocontrôle coûtent souvent 10 à 40 € la boîte, mais te permettent d'éviter un traitement chimique plus large.

Choix variétal et aménagement :

Plante des espèces adaptées au site, préfère couvertures végétales et paillage organique pour limiter les mauvaises herbes. Un paillage coûte en moyenne 2 à 6 €/m² et réduit l'arrosage et le désherbage.

Méthode	Efficacité	Coût approximatif
Désherbage mécanique	Élevée sur jeunes pousses	0,5 à 3 €/m ² selon équipement

Paillage organique	Moyenne à élevée	2 à 6 €/m² pose comprise
Biocontrôle (insectes utiles)	Variable selon cible	10 à 40 € par apport
Réduction by design (choix de plantes)	Durable	Coût initial variable

3. Organisation sur le terrain et suivi :

Organisation du chantier :


Prépare une fiche chantier avec zones, méthodes acceptées, matériel et calendrier, elle doit être disponible pour toute l'équipe. Une bonne fiche réduit les erreurs et les interventions ratées de 30% environ.

Suivi, traçabilité et communication :

Consigne chaque observation et intervention sur un registre papier ou numérique, indique date, météo, méthode et résultat. Ces fiches permettent d'analyser et d'optimiser tes choix l'année suivante.

Cas concret d'intervention :

Contexte : une commune te demande de réduire les herbicides sur 2 000 m² d'allées communales. Étapes : diagnostic, remplacement par paillage sur 800 m², désherbage mécanique sur 1 200 m², installation de plantes couvre-sol sur 200 m².



Exemple d'intervention chiffrée :

Résultat : réduction des traitements de 4 à 0 par an, économie estimée 1 800 € sur l'année, réduction visible des repousses au bout de 3 mois. Livrable attendu : rapport de 4 pages et feuille de suivi hebdomadaire.

Checklist opérationnelle	Action rapide
Faire un diagnostic par zone	Relevés, photo, note
Définir seuils d'intervention	Rédiger sur fiche chantier
Choisir méthodes alternatives	Paillage, mécanique, biocontrôle
Planifier suivi hebdomadaire	Registre papier ou appli
Communiquer avec le client	Remettre rapport et livrable

Astuce de stage :

Quand tu calibres une machine ou que tu poses du paillage, prends une photo avant et après. Ça te sauve du temps lors des réclamations et prouve l'efficacité des solutions alternatives.

Ce qu'il faut retenir

Pour réduire les pesticides, tu commences par **observer et prioriser les risques**, puis tu n'interviens que si les seuils sont atteints. Un **plan de lutte intégré** annuel (prévention, monitoring, méthodes douces, budget) évite les traitements systématiques.

- Fais des relevés hebdomadaires 12 semaines au printemps-été et consigne symptômes, météo et résultats.
- Remplace le chimique par mécanique/manuel, paillage, couvre-sol et **biocontrôle ciblé** (auxiliaires, nématodes).
- Organise le chantier avec une fiche partagée (zones, matériel, calendrier) et un registre de traçabilité.

Sur le terrain, combine les solutions par zone pour diminuer fortement les traitements tout en gardant l'esthétique. Pour sécuriser le suivi et la relation client, prends des photos avant/après et prépare un rapport clair.

Chapitre 3 : Économies d'eau, arrosage raisonné

1. Comprendre les besoins en eau des plantes :

Base physiologique :

Les plantes ont trois besoins principaux liés à l'eau, l'évapotranspiration, l'absorption et le transport, ces trois processus varient selon l'espèce, l'âge et la période de croissance.

Fenêtres d'arrosage :

Arrose le matin ou en fin d'après-midi, l'évaporation est plus faible et l'eau pénètre mieux, éviter l'arrosage en plein soleil réduit les pertes et le stress des plantes.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un massif de 100 m², remplacer 2 arrosages quotidiens par 1 arrosage matin permet de réduire la consommation d'eau d'environ 30% tout en conservant la santé des plantations.

2. Techniques et outils pour un arrosage raisonné :

Systèmes d'irrigation adaptés :

Le goutte-à-goutte cible directement la zone racinaire, la micro-aspiration sert mieux les jeunes vivaces, privilégie l'irrigation localisée pour réduire les pertes par ruissellement et évaporation.

Aménagements complémentaires :

Pense au paillage organique de 5 à 10 cm d'épaisseur, il réduit l'évaporation, stabilise la température du sol et peut diminuer l'arrosage de 40% selon le type de paillage utilisé.

Astuce terrain :

Lors de mes stages, j'ai vu qu'un bon réglage de la pression sur une ligne goutte-à-goutte économise environ 10 à 20% d'eau et évite l'arrosage inégal.

Élément	Consommation relative	Avantage principal
Goutte-à-goutte	Faible	Précis, économique
Micro-aspiration	Moyen	Bonne couverture jeunes plantes
Arrosage à la lance	Élevé	Rapide mais peu précis

3. Planifier, mesurer et rendre compte sur le terrain :

Diagnostic et zonage :


Divise le chantier en zones selon l'exposition, le type de sol et les besoins végétaux, cela te permet d'ajuster fréquence et durée d'arrosage zone par zone avec précision.

Suivi et indicateurs :

Installe des indicateurs simples, un tensiomètre ou une sonde d'humidité par zone suffit souvent, note les relevés trois fois par semaine pendant les périodes critiques pour ajuster le planning.

Exemple de suivi et reporting :

Sur un parc de 500 m², mesurer l'humidité chaque lundi, mercredi et vendredi pendant 4 semaines permet d'ajuster les durées d'arrosage et réduire la consommation d'eau de 25%.



Mini cas concret :

Contexte :


Une résidence veut réduire sa facture d'eau pour l'entretien des massifs d'ornement de 1 200 m² et améliorer l'aspect durable du site.

Étapes :

- Audit initial en 1 journée, mesurer l'humidité et repérer les zones critiques.
- Installer goutte-à-goutte sur 800 m² et paillage sur 1 000 m² en 3 jours.
- Former l'équipe à la lecture des sondes et au réglage des programmeurs en 2 heures.

Résultat chiffré et livrable attendu :

Résultat : réduction estimée de la consommation d'eau de 35% la première année, baisse de la facture de 900 euros par an. Livrable : rapport d'audit de 6 pages, plan de zonage, planning d'arrosage et tableau des réglages.



Checklist opérationnelle :

Tâche	Fréquence	Indicateur de réussite
Vérifier pression réseau	Hebdomadaire	Pression stable et uniforme
Mesurer humidité du sol	3 fois par semaine	Humidité cible atteinte
Contrôler goutteurs et buses	Mensuel	Émission uniforme
Renouveler paillage	Annuel	Couverture 5-10 cm
Mettre à jour planning d'arrosage	Après chaque saison	Planning validé et appliqué

Exemple d'organisation pour un BP paysagers :

Lors d'un chantier pédagogique, on divisait l'équipe en 2 groupes, l'un posait les lignes goutte-à-goutte en 4 heures, l'autre installait paillage et relevait l'humidité, travail synchronisé et formateur.

Pour économiser l'eau, adapte l'arrosage aux besoins réels : l'**évapotranspiration et transport** varient selon l'espèce, l'âge et la saison. Arrose aux bonnes **fenêtres d'arrosage** (matin ou fin d'après-midi) pour limiter évaporation et stress.

- Privilégie l'**irrigation localisée précise** : goutte-à-goutte (faible conso), micro-aspiration pour jeunes plantes, évite la lance trop gourmande.
- Ajoute un **paillage organique 5-10 cm** : jusqu'à 40% d'arrosage en moins, sol plus stable.
- Fais un zonage (exposition, sol, végétaux) et suis l'humidité avec sonde ou tensiomètre, relevés 3 fois par semaine en période critique.

Planifie, mesure, puis ajuste : un bon réglage de pression et un suivi régulier peuvent réduire la conso de 25 à 35% tout en gardant des plantations saines. Documente tes réglages et ton planning pour pérenniser les gains.

Contexte du secteur et posture professionnelle

Présentation de la matière :

Dans le **BP Paysagers (Aménagements Paysagers)**, la matière « **Contexte du secteur et posture professionnelle** » t'aide à comprendre où tu mets les pieds: Types d'employeurs, attentes d'un client, règles de base, et façons de travailler proprement en équipe. Le paysage, c'est aussi un tissu d'entreprises locales, souvent petites.

Cette matière conduit à une validation en **évaluation en UC**, réalisée en cours de formation, le plus souvent **en situation professionnelle**. Il n'y a **pas de coefficient** national, et la durée officielle n'est pas fixée, la modalité est définie par ton centre puis validée par le jury. J'ai vu un camarade rater car il restait trop vague sur son rôle.

Conseil :

Pour la réussir, cale 2 créneaux par semaine de **15 minutes**, et entraîne-toi à expliquer ton chantier comme si tu parlais à un client, avec des mots simples et précis.

Fais une fiche sur 3 points:

- Les types d'entreprises et de chantiers
- Les règles de communication et de sécurité
- Ton positionnement et tes limites

Le piège classique, c'est de réciter du cours sans exemple, alors accroche toujours 1 situation vécue en entreprise, même courte, et dis ce que tu améliorerais la prochaine fois, ça fait la différence.

Table des matières

Chapitre 1 : Métiers et employeurs du secteur	Aller
1. Les métiers principaux	Aller
2. Les employeurs et le marché du travail	Aller
Chapitre 2 : Fonctions et usages des espaces	Aller
1. Fonctions écologiques et environnementales	Aller
2. Fonctions sociales et récréatives	Aller
3. Fonctions économiques et d'entretien	Aller
Chapitre 3 : Enjeux socio-économiques actuels	Aller
1. Marché du travail et évolution des emplois	Aller
2. Économie locale et financement des projets	Aller
3. Posture professionnelle et responsabilité sociale	Aller
Chapitre 4 : Réglementation liée aux interventions	Aller

1. Principes généraux de responsabilité et sécurité	Aller
2. Autorisations, déclarations et règles spécifiques	Aller
3. Documents, formation et coordination sur chantier	Aller
Chapitre 5 : Positionnement professionnel sur le terrain	Aller
1. Position dans l'équipe et communication	Aller
2. Comportements sécuritaires et responsabilité	Aller
3. Gestion du temps, qualité et image professionnelle	Aller

Chapitre 1 : Métiers et employeurs du secteur

1. Les métiers principaux :

Principaux postes :

Tu trouveras dans le paysage des postes variés, ouvrier paysagiste, chef d'équipe, conducteur d'engins, chef de projet et paysagiste concepteur. Chacun a des tâches techniques et relationnelles importantes.

Compétences demandées :

Tu dois maîtriser la conduite d'engins, la taille, la plantation, la lecture de plans, ainsi que la sécurité et la communication avec les clients et l'équipe.

Conditions d'exercice :

Le travail est souvent en extérieur, variable selon saisons, avec des pics de charge au printemps et en automne, et parfois des horaires tôt le matin ou en week-end.

Exemple d'ouvrier paysagiste :

Contexte: rénovation d'un jardin de 120 m². Étapes: diagnostic, terrassement, plantation, paillage sur 3 jours. Résultat: 120 m² végétalisés. Livrable: plan simple, bordereau espèces et facture estimée à 1 800 €.

Type d'employeur	Taille moyenne	Missions principales
Entreprise paysagiste	2 à 15 salariés	Création, plantation, entretien, chantiers privés
Collectivité territoriale	10 à 500 agents	Entretien d'espaces publics, gestion d'arbres et cimetières
Pépinière / horticulteur	1 à 50 employés	Production végétale, vente, conseils techniques
Bureau d'études / concepteur	2 à 20 personnes	Conception, plans, estimations, suivi de chantier

2. Les employeurs et le marché du travail :

Types d'employeurs :

Tu peux travailler pour une petite entreprise artisanale, une collectivité, une pépinière, un bureau d'études, ou en indépendant. Le paysage reste dominé par des TPE, souvent locales et flexibles.

Recrutement et contrats :

Les contrats vont du CDD saisonnier au CDI, avec des extras en période de taille et plantation, et des contrats d'apprentissage fréquents pour les jeunes en BP.

Conseils pratiques pour ton stage :

Prépare ton CV avec photos de chantiers, note 2 à 3 réalisations chiffrées, arrive ponctuel, pose des questions sur la sécurité, et propose ton aide pour l'entretien des outils.

Exemple d'embauche saisonnière :

Contexte: petite entreprise de 6 salariés embauche 2 saisonniers pour 4 mois (avril à juillet). Étapes: intégration, missions plantation et entretien. Résultat: +20 chantiers traités, livrable: planning, feuilles de temps et bilan qualité.

Étape	Action rapide
Avant chantier	Contrôler outils, présence EPI, relire plan et matériel
Arrivée sur site	Brief rapide, repérage réseaux, sécurisation de la zone
Pendant travail	Respecter consignes sécurité, vérifier qualité plantations, noter consommables
Fin de journée	Nettoyer outils, ranger véhicule, remplir feuille de travail

Astuce terrain :

En stage, demande toujours une tâche précise à la fin de la journée pour montrer ta motivation, et note ce que tu as appris pour alimenter ton livret professionnel.

Ce qu'il faut retenir

Le secteur du paysage regroupe des postes variés (ouvrier paysagiste, chef d'équipe, conducteur d'engins, chef de projet, concepteur) où tu mixes technique et relationnel. On attend de toi la **lecture de plans**, la plantation, la taille, la conduite d'engins, plus la sécurité et la communication.

- Travail surtout dehors, avec **pics saisonniers** au printemps et en automne, parfois tôt ou le week-end.
- Employeurs : TPE locales, collectivités, pépinières, bureaux d'études, ou indépendant, avec des missions différentes.
- Contrats : **CDD saisonnier**, CDI, apprentissage, renforts en période de taille et plantation.
- Pour ton stage : CV avec photos, 2 à 3 résultats chiffrés, et réflexes de **sécurité sur chantier**.

Sois ponctuel, pose des questions, aide à l'entretien des outils et demande une tâche précise en fin de journée. Note ce que tu apprends pour nourrir ton livret professionnel et montrer ta progression.

Chapitre 2 : Fonctions et usages des espaces

1. Fonctions écologiques et environnementales :

Rétention et infiltration :

Les espaces végétalisés retiennent l'eau, favorisent l'infiltration et réduisent le ruissellement. Tu peux prévoir noues, tranchées ou voiries perméables selon la surface et la pente du terrain.

Habitat et corridors :

Les espaces servent d'habitats pour insectes et oiseaux, et créent des corridors reliant les éléments paysagers. Pense à varier strates, fleurs mellifères et points d'eau pour maximiser la faune.

Trame verte et biodiversité :

Construire une trame verte urbaine permet de lier parcs, rues et jardins. Elle améliore la qualité de l'air et crée des îlots de fraîcheur, surtout en ville dense.

Exemple d'aménagement pour infiltration :

Installer 100 m² de noues plantées réduit le ruissellement sur site d'environ 30 à 50% selon pente et sol, et diminue les coûts de traitement des eaux pluviales.

Fonction	Implication pour le projet	Ordre de grandeur
Gestion des eaux	Intégrer noues, zones de rétention, sols perméables	50 à 200 m ² selon pluviométrie
Biodiversité	Varier strates, planter espèces locales	10 à 20 espèces végétales utiles
Îlots de fraîcheur	Créer zones ombragées et points d'eau	Baisse de 1 à 3 °C locale possible

2. Fonctions sociales et récréatives :

Accueil et usages :

Pense aux usagers et aux fonctions attendues, aire de jeux, bancs ou jardin partagé. Définis un programme simple et chiffré, 1 usage principal et 2 usages secondaires maximum.

Sécurité et accessibilité :

Respecte les normes d'accessibilité, crée des chemins de 1,2 m minimum et veille à l'éclairage. Limite les pentes au-delà de 5% pour faciliter la circulation des personnes.

Confort et appropriation :

Crée des ambiances confortables par des plantations, zones d'ombre et points d'eau. Favorise l'appropriation par des éléments modulables, entretien simple et signalétique claire.

Exemple de cas concret :

Réaménagement d'une place de 500 m² en centre bourg, budget 12 000 €, en 3 étapes : diagnostic, plantation, pose mobilier. Résultat : 40% d'augmentation des fréquentations locales, livrable plan et devis.

Sur le terrain, j'ai vu un projet où le choix d'un banc bien placé a augmenté l'usage du lieu de 25%, petit détail mais efficace.

3. Fonctions économiques et d'entretien :

Gestion et coûts :

Estime coûts de création et d'entretien sur 5 ans, inclue plants, main d'œuvre et matériel. Anticipe 20 à 30% de marge sur le coût horaire pour imprévus.

Production et services :

Pense à la production locale, vente de plants ou services de plantation. Cela peut générer revenus et réduire coûts, par exemple 10 à 15% d'économie sur achats.

Entretien et durabilité :

Planifie interventions annuelles, taille, désherbage et fertilisation. Prévois en moyenne 2 à 4 heures par semaine selon taille et complexité du site.

Tâche	Fréquence	Durée estimée
Vérifier humidité du sol	Hebdomadaire	30 minutes
Arrosage ciblé	2 à 3 fois par semaine	1 à 2 heures
Taille et élagage	Saisonnier	2 à 6 heures
Contrôle des plantations	Mensuel	45 minutes

Ce qu'il faut retenir

Les espaces végétalisés combinent fonctions écologiques, sociales et économiques. Tu cherches à limiter le ruissellement, renforcer la biodiversité et offrir des usages clairs, tout en maîtrisant l'entretien.

- Optimise la **gestion des eaux pluviales** avec noues, sols perméables et zones de rétention, selon pente et surface.

- Renforce la **trame verte urbaine** : strates variées, espèces locales, fleurs mellifères et points d'eau pour créer habitats et corridors.
- Définis un **programme d'usages simple**, assure accessibilité (chemins 1,2 m, pentes limitées) et confort (ombre, signalétique).
- Anticipe les **coûts d'entretien sur 5 ans** : marge 20 à 30%, et 2 à 4 h par semaine selon le site.

En pratique, vise peu d'usages mais bien conçus, et des aménagements qui gèrent l'eau à la source. Un choix de mobilier ou d'ombre bien placé peut suffire à augmenter fortement la fréquentation.

Chapitre 3 : Enjeux socio-économiques actuels

1. Marché du travail et évolution des emplois :

Tendances récentes :

Les emplois paysagers évoluent vers plus d'écologie et de technique, avec une demande croissante pour la gestion durable et la biodiversité. Selon l'INSEE, les métiers verts progressent depuis plusieurs années.

Saisonnalité et contrats :

Le secteur reste saisonnier, avec des pics en printemps et automne. Attends souvent des contrats de 6 à 8 mois ou des CDD courts, et prépare-toi à gérer des heures variables.

Compétences demandées :

On recherche aujourd'hui des savoirs techniques, la gestion de projet, et des compétences numériques pour devis et suivi clients. Le savoir-faire écologique fait la différence sur les marchés locaux.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En remaniant les tournées, une entreprise a réduit les trajets de 20 pour cent et économisé 5 000 euros de carburant sur une saison.



Mesure de la portance du sol pour garantir la sécurité des aménagements

Enjeu	Impact pratique
-------	-----------------

Emploi vert	Nouvelles formations et adaptation des gestes
Saisonnalité	Gestion du personnel et trésorerie sur 12 mois
Digitalisation	Devis plus rapides, suivi client amélioré

Interprétation rapide :

Ces évolutions signifient que tu dois apprendre à chiffrer vite, maîtriser des gestes écoresponsables, et communiquer clairement sur tes compétences pour rester compétitif sur le terrain.

2. Économie locale et financement des projets :

Budgets publics et marchés publics :

Les collectivités restent des donneurs d'ordre majeurs pour les paysagistes. Les petits marchés locaux peuvent aller de 5 000 à 100 000 euros selon le projet et la commune.

Subventions et aides :

Tu peux mobiliser des aides locales ou de l'ADEME pour projets zéro phyto ou de gestion de l'eau. Ces financements couvrent parfois 30 pour cent des coûts d'investissement.

Modèles d'affaires et diversification :

Diversifie tes revenus entre création, entretien et prestations annexes comme conseil, petit arrosage automatique et vente de plantes. Une diversification peut stabiliser le CA sur 12 mois.

Exemple concret de chantier :

Contexte: rénovation d'un square municipal de 800 m². Étapes: diagnostic, dépose du gazon sur 200 m², plantation de 300 arbustes, installation d'un système d'irrigation. Résultat: chantier livré en 6 semaines, coût 28 000 euros. Livrable attendu: plan de plantation et devis chiffré.

Conseil commercial :

Quand tu réponds à un marché public, lis bien le cahier des charges, prépare des justificatifs techniques, et ajoute un calendrier précis pour convaincre la collectivité.

3. Posture professionnelle et responsabilité sociale :

Relations clients et négociation :

Sois transparent dans les devis, indique marges et volumes. En stage j'ai vu un devis sous-évalué qui a coûté 3 000 euros à l'entreprise, n'oublie jamais la marge de 10 à 20 pour cent.

Sécurité, réglementation et environnement :

Respecte les règles de sécurité, port des EPI et signalisation. D'après le ministère de l'Agriculture, l'utilisation de produits phytosanitaires en espaces publics est désormais très encadrée voire interdite.

Développement durable et communication :

Intègre des actions visibles pour le client comme zones fleuries et paillage. Communiquer sur ces engagements peut justifier une hausse de prix de 5 à 15 pour cent.

Astuce organisation :

Prépare tes matériaux la veille, calcule volumes de terre et plantes avec +10 pour cent de marge, et garde toujours 2 fournisseurs pour éviter les ruptures.

Checklist terrain :

Tâche	À faire
Permis et autorisations	Vérifier plans et valider signature du maire ou du responsable
Sécurité	Préparer EPI pour équipe et signalisation du chantier
Calcul de volumes	Faire métrés et prévoir +10 pour cent de marge
Devis et planning	Détailler postes, délais et modalités de paiement

Ton attitude sur le long terme :

Adopte la curiosité pour les nouvelles techniques, garde un carnet de contacts et montre ton engagement écologique. Ça paie en réputation et en fidélisation client sur plusieurs années.

Ce qu'il faut retenir

Le paysage se transforme : plus d'écologie, plus de technique et plus de numérique. Tu dois aussi composer avec une forte saisonnalité et des attentes accrues en qualité, sécurité et transparence.

- Développe des **compétences techniques et numériques** : devis rapides, suivi client, optimisation des tournées.
- Anticipe la **saisonnalité des contrats** : trésorerie, heures variables, organisation du personnel.
- Profite des **marchés publics locaux** et des aides (zéro phyto, eau) pour financer des projets.
- Adopte une **posture professionnelle responsable** : marge claire, EPI, réglementation, communication sur le durable.

Pour rester compétitif, diversifie tes prestations, chiffre juste (avec marge), et montre concrètement tes engagements écologiques. Ta rigueur terrain et ta capacité à expliquer tes choix font la différence sur la durée.

Chapitre 4 : Réglementation liée aux interventions

1. Principes généraux de responsabilité et sécurité :

Obligations de l'employeur :

L'employeur doit évaluer les risques, fournir les équipements adaptés et organiser la sécurité des interventions. Tu dois connaître les règles du code du travail applicables au chantier végétal pour éviter les accidents graves.

Devoir de vigilance et responsabilité civile :

En cas de dommage causé par une intervention, l'entreprise et le responsable de chantier peuvent être tenus pour responsables. Conserver les rapports et preuves d'entretien préventif réduit ton exposition en cas de litige.

Équipements de protection individuelle :

Les EPI obligatoires varient selon l'usage, casque, lunettes, gants, protections auditives et chaussures de sécurité sont souvent exigés. Vérifie la conformité des EPI tous les 3 mois et note les contrôles.

Astuce organisation :

Avant chaque départ de chantier, vérifie le kit EPI en 2 minutes grâce à une check-list préétablie, ça évite les retours inutiles et les sanctions disciplinaires.

2. Autorisations, déclarations et règles spécifiques :

Occupation du domaine public :

Pour intervenir sur trottoir ou accotement public, demande une autorisation en mairie. Prévoyez au moins 15 jours de délai pour les demandes simples, et 1 mois pour des fermetures partielles de voie.

Interventions près des arbres et espaces protégés :

La coupe d'arbres classés, la taille près d'un espace protégé ou la modification d'une haie peuvent nécessiter une déclaration ou une autorisation préfectorale ou municipale, selon le plan local d'urbanisme.

Utilisation de produits phytosanitaires et déchets :

L'application de produits autorisés exige un enregistrement, un certificat approprié et un registre d'application. Les déchets verts doivent être gérés selon la réglementation locale, triés et éventuellement valorisés.

Exemple d'autorisation pour occupation de la voirie :

Tu obtiens une autorisation 20 jours après dépôt d'un dossier complet en mairie, avec signalisation, plan de circulation et assurance responsabilité civile professionnelle à jour.

Type d'intervention	Autorité compétente	Délai minimum	Document attendu
Occupation trottoir	Mairie	15 jours	Demande et plan de signalisation
Abattage arbre classé	Préfecture ou mairie	30 jours	Autorisation écrite
Application phytosanitaire	DDT/DDTM	Variable	Registre d'application et certificat

3. Documents, formation et coordination sur chantier :

Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPPS) :

Pour certains chantiers, rédige un PPPS décrivant les risques, mesures prises et moyens de secours. Ce document doit être disponible avant le démarrage si plusieurs entreprises interviennent.

Coordination avec les tiers et signalisation :

Tu dois informer riverains, gestionnaires de réseau et coordonner horaires pour limiter les nuisances. Poser une signalisation visible 24 heures avant intervention réduit les réclamations et risques d'accident.

Tenue des registres et traçabilité :

Garde les fiches chantier, registres d'entretien, fiches de données de sécurité et bons de livraison au moins 5 ans, cela protège ton entreprise en cas de contrôle ou de sinistre.

Exemple de cas concret :

Contexte : intervention d'élagage sur une avenue communale avec 2 arbres dangereux et circulation locale restreinte.

- Étapes : demande d'autorisation 20 jours avant, plan de sécurité, pose de signalisation pendant 2 jours, réalisation en 1 journée.
- Résultat : abattage sécurisé de 2 arbres, aucune blessure, remisage de 3 m3 de bois valorisable.
- Livrable attendu : rapport d'intervention signé, photos avant/après, registre d'élimination de 3 m3 de déchets verts.

Astuce de stage :

Note systématiquement heure de début et fin d'intervention, et prends 3 photos : arrivée, pendant travaux, fin de chantier. Ces preuves te sauveront souvent lors d'un litige.

Étape	Action	À vérifier
-------	--------	------------

Avant chantier	Demander autorisations et préparer PPPS	Autorisation signée, assurance valide
Jour J	Installer signalisation et EPI	Signalisation visible, EPI conformes
Après chantier	Rédiger rapport et archiver	Photos, rapport signé, bols de déchets indiqués

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En organisant la gestion des autorisations 30 jours à l'avance, une PME paysagiste a réduit de 40% les retards liés aux démarches administratives sur 12 mois.

Checklist terrain	Contrôle rapide
Autorisation mairie	Présente et signée
EPI équipe	Casque, gants, chaussures ok
Signalisation	Conforme et visible
Registre d'intervention	Bons remplis, photos archivées
Gestion déchets	Benne prévue, quantité estimée

Astuce utile :

Lorsque tu prévois un chantier urbain, ajoute 15 à 30 minutes de briefing pour informer l'équipe des risques spécifiques, ça réduit les erreurs techniques et les incidents.

Exemple de retour d'expérience :

Sur mon premier chantier, j'ai appris que signaler une intervention 48 heures trop tard peut entraîner une annulation, depuis je prépare les demandes 3 semaines à l'avance.

Ce qu'il faut retenir

Sur chantier, tu dois appliquer la réglementation pour éviter accidents, retards et litiges : l'employeur organise la prévention, mais tu participes par tes contrôles et ta traçabilité.

- **Évaluer les risques** et utiliser des EPI adaptés, contrôlés tous les 3 mois avec une check-list.
- **Responsabilité civile engagée** en cas de dommage : garde rapports, preuves d'entretien, horaires et photos.
- **Autorisations administratives** : mairie pour le domaine public (15 jours), préfecture ou mairie pour arbre classé (30 jours), règles spécifiques pour phytosanitaires et déchets.

- **PPPS et coordination** : plan de sécurité, signalisation posée en amont, information des riverains et des tiers.

Anticipe les demandes (souvent 3 à 4 semaines) et archive fiches, registres et FDS au moins 5 ans. Une bonne préparation et une signalisation correcte te protègent et sécurisent l'équipe.

Chapitre 5 : Positionnement professionnel sur le terrain

1. Position dans l'équipe et communication :

Rôle clair :

Tu dois connaître ton rôle précis chaque matin, savoir qui fait la préparation, la plantation et le nettoyage. Cela évite les doublons et fait gagner en efficacité, surtout sur des chantiers courts.

Prendre la parole :

Parle dès que tu as un doute, propose une solution courte et claire. Une phrase structurée de 10 à 15 secondes vaut mieux qu'un long monologue qui bloque le travail.

Transmission des consignes :

Fais répéter la consigne par la personne qui l'a reçue pour confirmer la compréhension. Ce simple geste réduit les erreurs et les reprises, tu verras la différence sur la qualité finale.

Exemple d'observation sur chantier :

Sur un chantier de taille moyenne, j'ai demandé au chef d'équipe de répéter l'ordre de plantation, cela a évité la mauvaise distance de 30 cm entre arbustes, gain de temps 45 minutes.

2. Comportements sécuritaires et responsabilité :

Respect des règles :

Vérifie toujours ton EPI avant de démarrer, casque, gants, chaussures et protection auditive si nécessaire. Une vérification rapide de 2 minutes peut éviter un arrêt de travail de plusieurs semaines.

Gestion des incidents :

En cas d'accident léger, note l'heure, le lieu et témoins. Préviens immédiatement le responsable et remplis le document de suivi, cela protège tout le monde et accélère les démarches administratives.

Astuce sécurité :

Range les outils en fin de tâches dans un espace dédié, numérote si besoin. Cela réduit les pertes et le temps perdu à chercher, souvent 10 à 20 minutes par jour en moins.

3. Gestion du temps, qualité et image professionnelle :

Planifier ses tâches :

Chaque matin, lis le planning et répartis les tâches en créneaux de 30 à 90 minutes. Priorise les opérations qui influencent le rendu final, comme la mise en place et la finition des abords.

Soigner la finition :

La finition, c'est souvent 20 à 30% du temps total mais 70% de l'impression client. Tondre proprement, pailler et nettoyer les déchets change tout pour la réception.

Relation client :

Salue toujours le client sur site, expose brièvement l'avancement en 2 ou 3 phrases et note ses remarques. Une bonne attitude évite la plupart des réclamations après livraison.

Exemple de mini cas concret :

Contexte :

Une entreprise te confie, avec 2 collègues, la création d'un massif de 50 m² avec 30 plantes et paillage, délai 1 jour ouvrable. Résultat visé, propreté et plan de suivi.

Élément	Détail chiffré
Équipe	3 personnes, 8 heures chacune, total 24 heures-personne
Matériel	1 pelle mécanique légère, 3 bêcheuses, 2 brouettes
Livrable attendu	Plan de plantation, fiche d'entretien 12 mois, zone propre
Objectif qualité	Espacement respecté à ±5 cm, paillage à 5 cm d'épaisseur

Étapes :

- Installation du périmètre et protection des abords
- Préparation du sol en 3 phases, repiquage et paillage
- Nettoyage et validation avec le client en fin de journée

Exemple d'aboutissement :

Après 24 heures-personne, le massif était planté, paillé et livré avec une fiche d'entretien indiquant 3 arrosages la première semaine et interventions tous les 3 mois.

Checklist terrain	À faire
Arriver sur site	Présenter 10 minutes avant, vérifier briefing
Sécurité	Contrôler EPI, baliser si nécessaire
Organisation	Répartir tâches par créneaux de 60 minutes
Qualité	Vérifier distances, propreté et paillage
Livrable	Remettre plan et fiche d'entretien au client

 **Ce qu'il faut retenir**

Sur le terrain, tu gagnes en efficacité et en crédibilité en cadrant ton quotidien : **rôle précis chaque matin**, communication courte, et sécurité sans compromis.

- Clarifie qui prépare, plante et nettoie, puis parle vite en cas de doute et demande une **consigne reformulée** pour éviter les erreurs.
- Démarre avec des **EPI vérifiés**, note tout incident (heure, lieu, témoins) et range les outils au même endroit.
- Planifie en créneaux, priorise ce qui impacte le rendu, vise une **finition impeccable** et fais un point client en 2-3 phrases.

Ton image pro se joue sur la clarté, la prévention et la propreté du chantier. En fin de journée, valide avec le client et remets les livrables attendus.

Diagnostic de chantier et lecture du site

Présentation de la matière :

Dans le **BP Paysagers** (Aménagements Paysagers), **Diagnostic de chantier et lecture du site** t'entraîne à comprendre un lieu avant d'agir. Cette matière conduit à une **évaluation certificative** intégrée à l'UC « organiser les travaux sur un chantier d'aménagement », en **contrôle en cours** de formation, avec des épreuves définies par ton centre et validées par un jury.

Il n'existe pas de **coefficient national** ni de **durée nationale**, les UC sont évaluées sans compensation, et une UC acquise reste valable **5 ans**. Je me souviens d'un camarade, il a évité une erreur en repérant un regard enterré avant le terrassement.

- Relief, pentes et accès
- Sols, eau et drainage
- Réseaux, risques et coactivité

Conseil :

Révise en te mettant en conditions réelles: En 10 minutes, fais un croquis, liste 3 contraintes, puis propose 1 méthode d'intervention. Mets-toi une règle simple, toujours vérifier les accès, les réseaux, et la sécurité avant de parler technique.

Chaque semaine, fais 2 mini diagnostics sur des endroits différents, puis rédige une **fiche diagnostic** d'une page. Pense aussi à t'entraîner à expliquer tes choix à l'oral, car l'évaluation peut combiner écrit et entretien, selon le plan du centre.

Le jour J, annonce ton plan, observe, justifie, et contrôle 2 fois tes mesures et tes hypothèses, c'est souvent là que ça dérape.

Table des matières

Chapitre 1 : Analyse du contexte et de la commande	Aller
1. Analyser le contexte du site	Aller
2. Comprendre la commande et attentes	Aller
Chapitre 2 : Repérage des contraintes (accès, portance)	Aller
1. Repérer les accès et l'organisation des zones	Aller
2. Évaluer la portance du sol	Aller
3. Adapter ton chantier et la logistique	Aller
Chapitre 3 : Choix d'un mode opératoire	Aller
1. Choisir l'outil et l'équipe	Aller
2. Séquencer les opérations et la logistique	Aller
3. Mini cas concret et livrable	Aller

Chapitre 1 : Analyse du contexte et de la commande

1. Analyser le contexte du site :

Repérage général :

Regarde l'orientation, le relief, le type de sol, les accès et l'urbanisation proche. Ces éléments conditionnent le choix des végétaux, l'évacuation des eaux et les méthodes d'exécution.

Contraintes réglementaires et servitudes :

Vérifie le PLU, les arbres protégés, les servitudes et la présence de réseaux enterrés. Ces contraintes peuvent modifier le périmètre d'intervention, les coûts et la durée du chantier.

Observations sur l'existant :

Note l'état des plantations, la qualité du sol, les problèmes d'eau stagnante, les structures à préserver et les déchets à évacuer. Prends des photos géolocalisées pour référence.

Exemple d'observation d'un terrain urbain :

Une parcelle de 300 m² en ville, sol compact, 2 grands chênes protégés, réseau d'eau à 0.6 m. Il faudra planifier une protection des racines et limiter le terrassement.

Petite anecdote: lors d'un chantier j'ai mal évalué une servitude et nous avons repoussé le terrassement de 10 jours, j'ai retenu la leçon.

Élément	Question à se poser	Impact
Orientation	Quelle exposition au soleil et au vent ?	Choix des essences et positionnement des aménagements
Type de sol	Sol sableux, argileux ou compacté ?	Besoins en amendement, profondeur des plantations
Réseaux	Y a-t-il des câbles, canalisations, ou regards ?	Limitations de terrassement et repérage obligatoire
Voisinage	Présence de haies, clôtures ou conflits possibles ?	Mesures de protection, horaires de travail et relations clients

2. Comprendre la commande et attentes :

Clarifier l'objectif du client :


Demande au client l'usage souhaité, le budget prévu, les délais et le niveau d'entretien accepté. Ces infos orientent le choix des matériaux, des végétaux et du phasage des travaux.

Prendre en compte les acteurs et responsabilités :

Identifie le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entreprise qui exécute et les interlocuteurs administratifs. Note les responsabilités pour la sécurité, les assurances et la coordination des réseaux.

Évaluer le coût et le calendrier prévisionnel :

Établis une estimation rapide, par exemple 80 à 120 EUR par m2 pour un aménagement simple, ou 180 à 350 EUR par m2 pour un aménagement complexe. Ajoute 10 à 15% de marge pour imprévus.



Mini cas concret :

Contexte: collectif veut une cour végétalisée de 120 m2. Étapes: diagnostics, apport de 10 m3 de terreau, plantation 80 vivaces et 10 arbustes, installation irrigation. Livrable: plan et bordereau quantitatif.

Exemple d'analyse de commande :

Client veut patio de 50 m2, budget 6 000 EUR, délai 4 semaines. Étapes: relevé, 2 options, devis chiffré, plan d'implantation. Livrable: plan A3 et devis détaillé.

Astuce organisation terrain :

Fais un relevé photo en 15 à 30 minutes puis un croquis sommaire. Cela te fait gagner souvent 2 à 3 heures de mauvaises hypothèses en phase devis.

Tâche	À vérifier	Priorité
Relevé topographique	Points cotés, niveaux et repères fixes	Haute

Repérage réseaux	ARRAS, plans DT, sondage visuel	Haute
Protection des arbres	Périmètre de protection et piquetage	Moyenne
Prise de photos	Angles multiples et repères pour implantation	Moyenne
Devis détaillé	Quantités, prestations, délais et conditions	Haute

Ce qu'il faut retenir

Pour réussir ton projet, commence par un **repérage du site** puis vérifie les règles avant de chiffrer.

- Analyse orientation, relief, sol, accès, voisinage et écoulement des eaux pour choisir végétaux et méthodes.
- Contrôle les **contraintes réglementaires** : PLU, servitudes, arbres protégés, réseaux enterrés, car ça impacte périmètre, coûts et délais.
- Observe l'existant (plantations, déchets, zones à préserver) et prends des photos géolocalisées.
- Clarifie les **objectifs du client** (usage, budget, délais, entretien), les acteurs, puis estime le coût avec une **marge pour imprévus**.

Un relevé photo rapide et un croquis t'évitent des hypothèses fausses au devis. Documente tout, et tu sécurises planning, budget et exécution.

Chapitre 2 : Repérage des contraintes (accès, portance)

1. Repérer les accès et l'organisation des zones :

Observation initiale :

À l'arrivée, vérifie la largeur, la hauteur libre, l'état du chemin et la présence de câbles aériens ou de ponts, note aussi les possibilités de stationnement pour camions et bennes.

Mesures pratiques :

Prends des mesures en mètres: largeur utile, hauteur libre, rayon de giration et distance de dépose, et fais des photos géolocalisées pour documenter l'accès et les contraintes.

Exemple d'accès contraint :

Sur un chantier urbain, l'accès faisait 2,8 m de large, la livraison a été posée à 30 m et la brouette utilisée pour 4 allers-retours quotidiens afin d'éviter dégâts et blocage.

Astuce organisation :

Si l'accès est étroit, planifie des livraisons hors pointe et demande une autorisation de stationnement 48 heures avant la livraison pour éviter immobilisations et PV.

2. Évaluer la portance du sol :

Reconnaissance et outils :

Observe la végétation, les ornières et la présence d'eau. Utilise une tarière, un penetromètre manuel ou un piquet pour estimer la compacité et la profondeur de la couche meuble.

Ordres de grandeur :

En pratique, une portance faible se note sous 150 kPa, moyenne entre 150 et 300 kPa, et bonne au-delà de 300 kPa. Pour engins lourds supérieurs à 8 t, renforce la plateforme.

Exemple de test rapide :

Sur une pelouse, le penetromètre a traversé 40 cm facilement, indiquant couche meuble à 0,4 m, j'ai posé géotextile puis 0,12 m de grave pour répartir la charge efficacement.

Astuce sécurité :

Si tu doutes de la portance pour du matériel supérieur à 8 t, exige une étude géotechnique, cela coûte souvent entre 800 et 1 500 euros selon la complexité du site.

3. Adapter ton chantier et la logistique :

Solutions techniques :

Pose des plaques de roulage, ajoute 0,10 à 0,20 m de grave, installe un géotextile non tissé, ou répartis les charges avec longerons en bois selon la durée et la fréquence des passages.

Organisation et conformité :

Planifie les zones de stockage hors réseaux, limite la circulation aux axes définis et obtiens les autorisations de voirie pour des emplacements de 2 à 3 jours si nécessaire.

Exemple de mini cas concret :

Contexte: réaménagement d'un jardin de 200 m² avec camion de livraison de 18 t, sol argileux faible. Objectif: garantir l'accès sans tassement pendant 3 jours de travaux.

- Étape 1: diagnostic d'accès et tests de portance, photo et métrage.
- Étape 2: pose d'un géotextile de 200 m² et apport de 6 m³ de grave 0/31,5 en 0,12 m d'épaisseur.
- Étape 3: mise en place de 2 plaques de roulage pour la zone de dépose et contrôle en fin de chantier.

Résultat et livrable attendu :

Accès renforcé sur 24 m², 6 m³ de grave apportés, durée 3 jours, absence d'affaissement, dossier remis avec plan de chantier, photos avant/après et devis final d'environ 1 200 euros.

Élément	Question à se poser
Vérification accès	Largeur utile en m, hauteur libre en m, présence d'obstacles
Mesures	Distance de dépose et rayon de giration en m
Test de portance	Penetromètre, tarière, profondeur de couche meuble en m
Renforcement	Type de renfort, épaisseur en m, quantité en m ³
Autorisation	Permis de stationnement, durée prévue en jours

Check-list terrain :

- Prendre photos géolocalisées de l'accès et des points faibles
- Mesurer largeur, hauteur, rayon de giration et distance de dépose
- Réaliser un test de portance avec tarière ou penetromètre
- Prévoir renforts: géotextile, grave 0/31,5 ou plaques de roulage
- Obtenir autorisations de voirie et programmer livraisons hors pointe

Astuce de stage :

Sur mes premiers chantiers, j'oubliais souvent de mesurer le rayon de giration, résultat: camion coincé et 2 heures perdues, maintenant je prends ce chiffre systématiquement.

 **Ce qu'il faut retenir**

Dès l'arrivée, repère accès et zones: obstacles, stationnement, et prends des mesures fiables. Évalue ensuite la portance pour éviter enlèvement et tassement, surtout avec des engins lourds.

- Accès: largeur, hauteur libre, rayon de giration, distance de dépose, photos géolocalisées. Anticipe **autorisation de stationnement** et livraisons hors pointe.
- Sol: observe eau et ornières, teste avec tarière ou penetromètre. Retient les seuils: **portance sous 150 kPa** (faible), 150-300 (moyenne), >300 (bonne).
- Adaptation: pose **géotextile non tissé**, ajoute 0,10 à 0,20 m de grave, utilise **plaques de roulage** et limite la circulation aux axes définis.

Si tu doutes pour du matériel > 8 t, demande une étude géotechnique. Un bon repérage te fait gagner du temps, sécurise la logistique et évite les dégâts et blocages.

Chapitre 3 : Choix d'un mode opératoire

1. Choisir l'outil et l'équipe :

Critères pour choisir les engins :

Prends en compte le volume à déplacer, l'accès, la portance du sol et la précision requise. Estime le débit de chantier en mètres cubes par heure et choisis l'engin adéquat.

Taille de l'équipe et compétences :

Pour un terrassement simple 1 à 2 opérateurs suffisent, pour une plantation paysagère prévois 3 à 4 personnes. Anticipe les rotations et les pauses pour garder une productivité stable.

Exemple de choix d'engin :

Sur un chantier urbain aux accès étroits, une mini-pelle 2,8 t a déplacé 12 m³ de terre en 6 heures avec 1 opérateur, c'était plus efficace qu'une pelle 6 t.

Engin	Capacité (m3)	Accès	Avantage
Mini-pelle 2,8 t	0,8	Étroit	Précision et faible empreinte
Pelle 6 t	1,2	Moyen	Bon compromis débit/précision
Pelle 12 t	2,0	Large	Débit élevé pour gros volumes

2. Séquencer les opérations et la logistique :

Ordre des opérations :

Définis une séquence claire, par exemple : protection des réseaux, décapage, terrassement, mise en œuvre des drains, puis plantation. Calcule les durées par phase et garde des marges.

Gestion des approvisionnements :

Planifie la livraison des matériaux pour éviter 2 à 3 rotations inutiles. Prévois une zone de stockage protégée et un plan d'évacuation pour les déchets verts et terres.

Astuce terrain :

Marque au sol les zones de stockage avec de la craie ou des piquets, ça évite des erreurs coûteuses et gagne 10 à 15 minutes chaque fois.

Je me souviens d'un chantier où une livraison mal calée nous a fait perdre une demi-journée, ce retard a finalement coûté environ 150 euros en heures supplémentaires et en stress pour l'équipe.

3. Mini cas concret et livrable :

Contexte :

Jardin d'une maison en lotissement, surface 180 m², sol argileux, accès 3 m de large. La commande demande nivellement, 15 m³ de terre à évacuer et 60 m² de plantation.

Étapes :

La planification suit 4 étapes précises, avec estimation des durées, affectation des 3 personnes, et choix d'une mini-pelle 2,8 t pour 1,5 journée.

- Repérage final et protection réseaux
- Décapage et évacuation 15 m³ en 1,5 jour
- Nivellement et apport de terre végétale 8 m³ en 0,5 jour
- Plantation 60 m², 3 personnes, 1 jour

Résultat et livrable attendu :

Livrable : plan d'exécution simple, bordereau matériaux, planning 3 lignes et preuve d'évacuation 15 m³. Délai attendu 3 jours ouvrés, coût main-d'œuvre estimé 850 euros.

Checklist opérationnelle :

Utilise ce tableau sur le terrain pour valider rapidement les points essentiels avant démarrage.

Étape	À vérifier
Réseaux	Plans, repérage et protections en place
Accès	Largeur 3 m mini ou solution d'acheminement
Engin	Capacité, carburant, CT et opérateur qualifié
Stockage	Zone protégée, bâches et signalisation
Évacuation	Bordereau quantité 15 m ³ et filière de dépôt

Ce qu'il faut retenir

Pour définir ton mode opératoire, estime volume, accès, portance et précision pour **choisir l'engin adapté** au **débit de chantier**.

- Calibre l'équipe : 1 à 2 opérateurs en terrassement simple, 3 à 4 en plantation, en anticipant rotations et pauses.
- Pose une **séquence d'opérations claire** (réseaux, décapage, terrassement, drains, plantation) avec durées et marges.
- Soigne la **logistique des livraisons** : stockage balisé, moins de rotations, évacuation des terres et déchets avec preuves.

Sur un accès étroit, une mini-pelle peut être plus efficace qu'une plus grosse. Ton livrable doit rester simple : plan d'exécution, bordereau matériaux, mini-planning, et checklist avant démarrage.

Organisation du travail et coordination d'équipe

Présentation de la matière :

Dans le **BP Paysagers** (Aménagements Paysagers), **Organisation du travail** et **coordination d'équipe** t'apprennent à préparer un chantier, répartir les tâches, gérer le matériel, et garder l'équipe en sécurité. Cette matière conduit à une **évaluation en situation professionnelle**, organisée pendant la formation.

Il n'y a **pas de coefficient** national, ni de durée imposée: Tu valides une unité capitalisable, souvent via observation sur chantier et un court échange oral. J'ai vu un camarade décrocher après avoir zappé la consigne sécurité au départ.

Conseil :

Pour réussir, pense terrain: Prépare un **mini planning** de 30 minutes, avec **3 priorités**: Sécurité, qualité, délai.

Entraîne-toi 2 fois par semaine sur des cas concrets, en faisant une **check-list** et en expliquant tes choix à voix haute.

- Brief sécurité en 2 minutes
- Répartition des tâches claire
- Contrôle final et retour

Le jour de l'évaluation, parle simple, annonce l'action, la raison, puis la vérification. Si tu hésites, reviens à la consigne et fais valider par l'équipe.

Table des matières

Chapitre 1 : Planification et calendrier des travaux	Aller
1. Préparer le planning de chantier	Aller
2. Organiser le calendrier et le suivi	Aller
Chapitre 2 : Approvisionnement et gestion des ressources	Aller
1. Planifier les achats et gérer les fournisseurs	Aller
2. Organiser le stock et l'entretien du matériel	Aller
3. Suivre les coûts, la logistique et les déchets	Aller
Chapitre 3 : Répartition du travail, consignes	Aller
1. Définir rôles et tâches	Aller
2. Donner des consignes claires et sûres	Aller
3. Suivre, ajuster et communiquer	Aller
Chapitre 4 : Suivi de l'avancement, ajustements	Aller
1. Mesurer l'avancement et les indicateurs	Aller

2. Détecter les écarts et décider rapidement [Aller](#)
3. Ajuster le plan et formaliser les changements [Aller](#)

Chapitre 1 : Planification et calendrier des travaux


1. Préparer le planning de chantier :

Objectif et contraintes :

Le but est d'identifier les tâches principales, leurs contraintes techniques et les ressources nécessaires pour éviter les retards. Pense aux saisons, à la météo et aux disponibilités des machines et des fournisseurs.

Estimation des durées :

Pour chaque tâche, donne une durée réaliste en jours ou en heures. Par exemple, prévoir 2 jours pour un terrassement simple, 1 jour par 10 m² pour une pose de gazon en plaques, et 3 jours pour une haie de 50 mètres.



Répartition des tâches :

Classe les tâches par priorité et par compétences requises. Assigne un responsable par action, note le matériel à mobiliser et prévois des plages tampons de 10 à 20% du temps total pour les imprévus.

Exemple d'optimisation d'un planning :

Sur un chantier de 10 jours, j'ai regroupé les livraisons et planifié la coupe d'arbres les deux premiers jours, ce qui m'a permis de limiter les déplacements et gagner 1,5 jour au total.

Élément	Durée estimée	Ressource	Commentaire
Terrassement	2 jours	Mini pelle, 2 ouvriers	Prévoir évacuation des terres
Plantation arbres	1 jour pour 10 arbres	4 ouvriers	Arbres en racines nues plus longs
Pose de gazon	1 jour par 50 m²	3 ouvriers	Préparer le sol la veille
Arrosage initial	3 jours	Arrosoirs, tuyaux	Vérifier pression d'eau

Astuce organisation :

Commence toujours par les tâches bruyantes ou salissantes tôt le matin et laisse les finitions pour la fin de la semaine, cela réduit les reprises et améliore la qualité perçue.

2. Organiser le calendrier et le suivi :

Coordination avec l'équipe et les partenaires :

Planifie des points quotidiens de 10 à 15 minutes pour répartir les tâches et détecter les problèmes. Renseigne les contacts fournisseurs et les plages de livraison pour éviter les attentes qui coûtent cher.

Suivi quotidien et ajustements :

Tenir un carnet de chantier permet de noter l'avancement en m², en heures et la consommation de matériaux. Retracer les écarts entre prévu et réalisé pour ajuster le planning suivant.

Mini cas concret :

Contexte : aménagement d'un jardin de 200 m² comprenant terrasse, semis de pelouse et plantation de 15 arbustes. Étapes : repérage, terrassement 2 jours, pose terrasse 3 jours, plantations 2 jours, finitions 1 jour.

Résultat : chantier livré en 8 jours au lieu de 10 grâce à une meilleure répartition des équipes et une livraison groupée des matériaux, économie de 20% sur la main d'œuvre prévue.

Exemple d'organisation d'un chantier 8 jours :

Livrable attendu : planning GANTT simple, fiche d'avancement quotidienne et bon de livraison signé. Ces documents montrent l'avancement et servent de preuve pour la facturation finale.

Élément	À faire	Vérifié
Planning quotidien	Établir tâches et responsables	Cocher après point
Matériel	Vérifier disponibilité et état	Contrôle avant départ

Livraisons	Coordonner dates et créneaux	Bon de livraison signé
Sécurité	Vérifier EPI et consignes	Feuille d'appel signée
Qualité	Contrôle fin de tâche	Photos et notes

Exemple de suivi quotidien :

Chaque matin, note les m² posés, nombre d'arbres plantés et heures consommées. En fin de journée, fais signer la feuille d'avancement par le responsable pour limiter les litiges.

Erreurs fréquentes et conseils :

Les erreurs courantes sont des estimations trop optimistes et l'oubli de temps de nettoyage. Toujours ajouter 10 à 20% de marge et vérifier la météo 48 heures avant une opération sensible.

Check-list terrain :

- Présence du responsable et des outils indispensables
- Matériaux livrés et conformes au bon de commande
- Feuille d'avancement complétée chaque jour
- Contrôle sécurité effectué avant démarrage
- Prise de photos pour preuve de qualité

Ce qu'il faut retenir

Pour éviter les retards, construis ton planning en listant les tâches, leurs durées réalistes, les ressources, et les **contraintes techniques clés** (météo, saisons, machines, fournisseurs).

- Découpe et priorise, assigne un responsable, et ajoute des **marges pour imprévus** (10 à 20%) + temps de nettoyage.
- Optimise en groupant les livraisons et en plaçant les tâches bruyantes ou salissantes tôt, les finitions en dernier.
- Fais des **points quotidiens rapides** et suis l'avancement via un **carnet de chantier** (m², heures, matériaux, photos, signatures).

Pour le suivi, garde un GANTT simple, une fiche quotidienne et des bons de livraison signés pour la facturation. Vérifie la météo 48 h avant les opérations sensibles et ajuste dès qu'un écart apparaît.

Chapitre 2 : Approvisionnement et gestion des ressources

1. Planifier les achats et gérer les fournisseurs :

Objectif et public :

Ce point t'aide à commander juste ce qu'il faut, au bon moment, pour éviter les ruptures ou le surstock qui coûtent cher à l'entreprise.

Critères de sélection des fournisseurs :

Évalue prix, qualité, fiabilité, délai de livraison et conditions de paiement. Privilégie la proximité pour réduire les délais et les coûts de transport.

Processus de commande et suivi :

Formalise un bon de commande simple, note le délai attendu et crée un rappel 48 heures avant la livraison prévue pour vérifier la disponibilité.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu peux centraliser les commandes de terre, paillage et engrais chaque semaine, puis répartir les livraisons sur 2 jours pour limiter les manipulations et éviter 3 déplacements inutiles.

Élément	Question à se poser
Prix	Le prix inclut-il la livraison et les frais de manutention ?
Délai	Quel est le délai moyen de livraison, 2 jours, 1 semaine ou plus ?
Qualité	Les plantes sont-elles garanties et livrées en bon état ?
Service	Le fournisseur répond-il rapidement en cas de problème ?

2. Organiser le stock et l'entretien du matériel :

Plan simple :

Range le stock par familles : plantes, terres et substrats, matériaux inertes, pièces et consommables. Choisis une zone sèche et fermée pour éviter le gâchis.

Inventaire et rotation :

Fais un inventaire mensuel rapide et note les articles manquants. Applique la règle premier entré, premier sorti pour les paillages et les sacs d'engrais.

Entretien et maintenance :

Planifie les entretiens hebdomadaires pour les tailles, affûtages et niveaux d'huile. Un matériel bien entretenu prolonge sa durée de vie de 30 à 50 pour cent.

Astuce de stage :

Prends une photo avant chaque départ de chantier des outils chargés, ainsi tu évites d'oublier du matériel et tu gagnes 10 à 15 minutes par départ.

3. Suivre les coûts, la logistique et les déchets :

Suivi des consommations et coûts :

Note les consommations principales par chantier, terre en m3, plantes en unités, carburant en litres. Fais une synthèse hebdomadaire pour repérer les dérives de coût.

Transport et gestion des déchets :

Organise les tournées pour optimiser 1 ou 2 trajets par jour. Sépare les déchets verts, inertes et recyclables pour réduire les frais d'élimination.

Indicateurs simples :

Retient indicateurs clairs, coût matière par mètre carré, carburant par chantier, taux d'utilisation du matériel en pourcentage. Ces chiffres te servent en réajustement.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : Aménagement d'un jardin de 250 m2 avec pelouse, 40 plantes et création d'une allée en gravier. Étapes : estimation, commande, livraison, pose. Résultat : livraison en 3 jours, consommation 6 m3 de terre, 1,2 tonnes de gravier, 40 plantes. Livrable attendu : liste de fournitures chiffrée, planning de livraison et facture récapitulative.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour un chantier type de 200 m2, regroupe commandes hebdomadaires pour réduire 2 livraisons à 1, et économise environ 60 euros en transport par chantier.

Checklist opérationnelle :

Tâche	Fréquence	Responsable
Vérifier les stocks essentiels	Chaque semaine	Chef d'équipe
Planifier commandes	Chaque lundi	Assistant ou toi
Contrôler livraison	À chaque réception	Conducteur ou réceptionnaire
Enregistrer coûts chantier	Après chaque chantier	Toi
Planifier maintenance matériel	Chaque mois	Technicien ou toi

Quelques erreurs fréquentes :

Ne pas vérifier l'état des plants à la livraison, sous-estimer les temps de manutention, oublier d'anticiper 1 journée de retard en cas de météo. Ces erreurs créent des retards évitables.

Conseil vécu :

Toujours garder une marge de sécurité de 5 à 10 pour cent sur les matériaux consommables, ça t'évite de courir après une commande en urgence. Une fois j'ai sauvé un chantier avec 2 sacs d'engrais en plus.

Ce qu'il faut retenir

Tu dois sécuriser l'approvisionnement et les ressources en commandant au bon moment, en structurant le stock et en suivant coûts, logistique et déchets. Choisis tes fournisseurs avec une **sélection fournisseur rigoureuse** (prix complet, qualité, délais, service) et formalise un bon de commande avec rappel 48 h avant.

- Organise le stock par familles, zone sèche, inventaire mensuel et **règle premier entré premier sorti**.
- Planifie la **maintenance hebdomadaire du matériel** (affûtage, huile) pour gagner 30 à 50 % de durée de vie.
- Suis les consommations par chantier et des **indicateurs simples de coût**; optimise les tournées et trie les déchets.

Anticipe les aléas (météo, manutention) et contrôle l'état des plants à la réception. Garde une marge de sécurité de 5 à 10 % sur les consommables pour éviter les urgences et les retards.

Chapitre 3 : Répartition du travail, consignes

1. Définir rôles et tâches :

Identification des tâches :

Commence par lister chaque tâche simple et précise pour le chantier, en les découpant par poste. Limite-toi à 6 à 10 tâches principales pour un chantier moyen, cela aide à y voir clair.

Répartition selon compétences :

Attribue les tâches selon l'expérience, la certification et la forme physique. Par exemple, confie la taille technique à celui qui a déjà fait 20 tailles l'an dernier, et le port de charges aux plus solides.

Chargé de responsabilités :

Désigne 1 référent par zone ou par équipe, responsable de la qualité et du respect des consignes. Ce rôle évite les doublons et facilite les demandes de matériel en cours de journée.

Exemple d'organisation d'une répartition :

Sur un chantier de plantation de 200 m² avec 4 personnes, tu peux répartir : 2 pour la plantation, 1 pour la préparation du sol, 1 pour l'arrosage et le nettoyage. Chacun a une fiche tâche.

2. Donner des consignes claires et sûres :

Formulation des consignes :

Donne des consignes courtes, actionnables et mesurables. Par exemple, dis "planter 40 arbustes en rang, espacement 1,2 m" plutôt que "planter les arbustes correctement".

Consignes de sécurité :

Rappelle les EPI obligatoires, les procédures en cas d'accident et les zones interdites. Fais un rappel de 5 à 10 minutes chaque matin pour réduire les risques et gagner en sérieux sur le chantier.

Vérification de la compréhension :

Fais répéter rapidement la consigne par au moins 1 personne. Si personne ne reformule, reformule toi-même autrement. Une vérification évite souvent 30 minutes de reprise inutile.

Astuce pratique :

Utilise des petites fiches tâches plastifiées sur le chantier, elles tiennent 3 à 6 mois et évitent les malentendus entre équipes quand le bruit est fort.

3. Suivre, ajuster et communiquer :

Briefings et point quotidiens :

Organise un point court chaque matin de 5 à 10 minutes pour rappeler objectifs, contraintes météo et priorités de la journée. Note les décisions sur un tableau visible pour tout le monde.

Ajustement en cours de chantier :

Réévalue la répartition si une tâche prend plus de temps que prévu. Par exemple, si une tranchée prend 50% de temps de plus, redistribue 1 personne pour rattraper le planning.

Compte rendu et livrable :

Prépare un court rapport de fin de mission, avec photos, quantités posées et anomalies. Pour un chantier type de 3 jours, fournis 1 fiche synthèse, 6 à 12 photos et la liste des matériaux consommés.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : Aménagement d'une cour de 120 m² avec 4 personnes sur 3 jours. Étapes : préparation du sol jour 1, plantation jour 2, finition et arrosage jour 3. Résultat : 60 plantes posées, 18 m de bordure installée. Livrable attendu : fiche d'avancement chiffrée, 8 photos avant/après, liste des quantités utilisées.

Élément	Critère de réussite	Fréquence
Briefing matin	Objectifs clairs et assignés	Quotidienne
Fiches tâches	Disponibles pour chaque poste	Permanente
Point sécurité	Consignes respectées	Quotidienne
Rapport de fin	Photos et quantités indiquées	À la livraison

Checklist opérationnelle :

- Vérifie que chaque personne a une fiche tâche imprimée.
- Fais un briefing de 5 à 10 minutes avant le démarrage.
- Confirme que les EPI sont portés et en bon état.
- Note les décisions et changements sur le tableau de chantier.
- Prépare la fiche de fin avec photos et quantités consommées.

Erreurs fréquentes et conseils :

Évite de tout centraliser, cela crée des goulots. Donne des responsabilités simples et mesurables, délègue le contrôle qualité à un référent. En stage, j'ai appris que 10 minutes de briefing évitent souvent 2 heures de reprise.

 **Ce qu'il faut retenir**

Pour piloter un chantier, découpe le travail en tâches simples (6 à 10) et attribue-les selon les compétences. Nomme un référent par zone pour éviter les doublons et fluidifier les demandes.

- Donne des **consignes courtes et mesurables** (quantités, espacements, résultat attendu).
- Fais un rappel quotidien : **EPI obligatoires et procédures**, puis vérifie la compréhension en faisant reformuler.
- Suis et ajuste : briefing 5 à 10 minutes, tableau visible, réaffecte une personne si une tâche dérape.
- Clôture avec un **rapport de fin** : photos, quantités posées, anomalies, matériaux consommés.

Évite de tout centraliser : délègue, mesure, et communique souvent. Quelques minutes de briefing et des fiches tâches limitent les reprises et sécurisent le chantier.

Chapitre 4 : Suivi de l'avancement, ajustements

1. Mesurer l'avancement et les indicateurs :

Objectifs de suivi :

Le but est de savoir chaque jour si tu es sur la bonne trajectoire, d'estimer un retard éventuel et d'anticiper les besoins en main-d'œuvre ou matériel pour éviter les arrêts inutiles.

Indicateurs simples :

Choisis 3 à 5 indicateurs faciles à lire, par exemple m² posés par équipe par jour, nombre d'arbres plantés par personne, temps moyen de pose d'un mètre linéaire.

Fréquences et outils :

Relevé quotidien sur feuille de chantier, photos horodatées, et point de synthèse hebdomadaire pour le chef de chantier et le client permettent de suivre l'avancement avec clarté.

Exemple d'indicateurs :

Une équipe de 3 pose 250 m² de gazon en 1 journée normale, plante 15 arbres en 1 journée, et installe 30 m de bordure en 1 journée, ce qui sert de base pour estimer les remaniements.



Taille formative pour augmenter la productivité des pommiers en respectant les normes



Représentation visuelle



Indicateur	Objectif quotidien	Moyenne observée
Surface posée	250 m2	210 m2
Arbres plantés	15 unités	12 unités
Pose de bordures	30 m	25 m

2. Détecter les écarts et décider rapidement :

Signes d'alerte :

Repère les écarts supérieurs à 15% par rapport aux objectifs, la répétition des retouches, ou une baisse de qualité visible sur les photos et retours client, cela signifie qu'il faut agir.

Méthode d'analyse rapide :

Recoupe trois sources d'information, la feuille de chantier, les photos et le ressenti de l'équipe, puis identifie la cause racine en moins de 30 minutes pour décider d'une action corrective.

Actions correctives possibles :

Tu peux redistribuer des tâches, ajouter 1 à 2 heures supplémentaires, remplacer un poste par un personnel plus qualifié, ou prévoir un report planifié pour limiter la casse.

Astuce du terrain :

Prends l'habitude de photographier l'avancement à 9 h et 16 h, ces images te permettent d'évaluer en 2 minutes si tu es en retard ou non.

3. Ajuster le plan et formaliser les changements :

Réallocation du personnel :

Quand un poste freine l'avancement, redéploie une personne formée pour 1 à 2 jours, ou propose une formation express de 1 heure pour réduire les erreurs répétées.

Révision du calendrier :

Si l'impact est supérieur à 20% du planning, mets à jour le calendrier officiel, calcule un nouvel échéancier et communique le délai révisé au client en 24 heures maximum.

Communication au client et équipe :

Informe le client des raisons, des solutions et du nouveau délai chiffré, puis envoie la nouvelle feuille de route à l'équipe pour éviter les malentendus et les doubles tâches.

Exemple d'ajustement sur un chantier :

Contexte, étapes, résultat, livrable attendu : un petit parc de 500 m2 prévu en 7 jours avec 4 ouvriers a subi 2 jours de pluie, la productivité a chuté de 40%. Étapes prises, ajout d'un ouvrier pour 2 jours, séchage et réorganisation des tâches, résultat : chantier livré en 9 jours, dépassement de 2 jours et coût supplémentaire de 420 euros. Livrable attendu : planning révisé signé, feuille de temps mise à jour et email client récapitulatif.

Contrôle opérationnel	Action recommandée
Point d'avancement quotidien	Comparer aux objectifs et noter l'écart
Qualité des plantations	Effectuer 2 contrôles par semaine
Matériel indisponible	Appeler fournisseur et proposer solution de substitution
Météo défavorable	Replanifier tâches sèches et garder les tâches humides pour plus tard
Retour client	Documenter et décider d'un geste ou d'une retouche

Erreurs fréquentes et conseils :

Ne pas mesurer quotidiennement, ne pas formaliser les changements et garder les informations en tête sont des erreurs classiques qui coûtent du temps et souvent de l'argent.

Outil simple à garder :

Une fiche de suivi d'une page par chantier, mise à jour chaque soir, suffit souvent pour garder la maîtrise et éviter les mauvaises surprises en fin de chantier.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En réorganisant les tâches sèches et humides, une équipe a réduit de 18% les heures supplémentaires sur 1 mois, en gardant le même niveau de qualité et en livrant les chantiers à temps.

Je me souviens d'une fois où une simple photo prise le matin m'a évité une commande inutile et économisé 120 euros en matériaux.

Ce qu'il faut retenir

Ton objectif est de savoir chaque jour si tu es sur la bonne trajectoire, d'anticiper retards et besoins, et d'éviter les arrêts. Appuie-toi sur 3 à 5 **indicateurs simples et lisibles** et des preuves terrain.

- Fais un **relevé quotidien** (fiche de chantier) + **photos horodatées** (ex. 9 h et 16 h) et une synthèse hebdo.
- Déclenche une action si l'écart dépasse 15%, si les retouches se répètent ou si la qualité baisse.
- Analyse en 30 minutes (fiche, photos, ressenti équipe) puis corrige: répartition, heures en plus, renfort qualifié, report planifié.
- Si l'impact dépasse 20% du planning, mets à jour et communique au client sous 24 h.

Formalise toujours les changements (planning, feuille de temps, email récap). Une fiche de suivi d'une page, mise à jour chaque soir, t'évite les surprises et les coûts inutiles.

Communication professionnelle et relation client

Présentation de la matière :

En BP Paysagers (Aménagements Paysagers), « **Communication professionnelle et relation client** » te sert à parler juste, écrire clair, et tenir ta place sur chantier. Tu t'entraînes à accueillir un client, reformuler un besoin, expliquer un choix technique, et rester pro même quand ça chauffe.

Cette matière conduit à une évaluation en **CCF en centre**, intégrée aux **unités capitalisables**, avec des **mises en situation** et des productions écrites ou orales. Il n'existe pas de **coefficient national** ni de **durée unique**, car les modalités dépendent de l'organisation du centre et du jury.

Je me rappelle un camarade, très fort en technique, qui a bloqué sur une réclamation, juste par manque de méthode, ça m'a marqué.

Conseil :

Travaille comme en entreprise: chaque semaine, fais 2 entraînements courts, 1 appel client joué, puis 1 message pro écrit. Vise des phrases simples, 1 idée par phrase, et termine toujours par une action claire, date, confirmation.

Le piège classique, c'est d'être trop vague ou trop familier. Prépare 5 scripts: prise de rendez-vous, annonce de retard, point d'avancement, proposition d'option, réponse à une insatisfaction. En oral, pense **écoute active**, **reformulation courte**, et **conclusion nette**.

Table des matières

Chapitre 1 : Échanges d'information en équipe	Aller
1. Préparer ta prise de parole	Aller
2. Transmettre et recevoir l'information	Aller
Chapitre 2 : Remontée des besoins au responsable	Aller
1. Identifier et prioriser le besoin	Aller
2. Formaliser la remontée	Aller
3. Suivre et clôturer la demande	Aller
Chapitre 3 : Prise en compte des attentes client	Aller
1. Écouter et clarifier le besoin	Aller
2. Proposer des solutions adaptées	Aller
3. Suivre la satisfaction et ajuster	Aller

Chapitre 1 : Échanges d'information en équipe

1. Préparer ta prise de parole :

Objectif et public :

Avant de parler, clarifie l'objectif de ton message et le public présent. Cela évite les malentendus sur le chantier, surtout quand tu dois coordonner 2 à 5 personnes sur une tâche précise.

Plan simple :

Prépare un plan en 3 points maximum, objectif, consignes principales et contrôle final. Annonce la durée prévue, par exemple 5 à 10 minutes, pour garder l'équipe concentrée et respecter le planning.

Support et outils :

Emporte une fiche chantier, photos, plans papier ou smartphone et un tableau blanc si possible. Ces supports évitent les oublis et te permettent de noter décisions et responsabilités clairement.

Exemple d'organisation d'une réunion rapide :

Avant une taille, tu réunis 4 ouvriers pendant 7 minutes, tu présentes le plan, répartis les tâches, demandes une reformulation, puis tu prends une photo du départ comme repère.

2. Transmettre et recevoir l'information :

Canaux de communication :

Sur le terrain, privilégie le face à face pour les consignes importantes, utilise la radio pour l'urgence, la messagerie pour les photos et le cahier de chantier pour garder une trace écrite et datée.

Écoute active et vérification :

Après avoir donné une consigne, demande une reformulation courte, par exemple "Si j'ai bien compris, tu fais cela". Vérifie ensuite dans les 30 minutes si possible pour éviter les erreurs de mise en œuvre.

Erreurs fréquentes et solutions :

Erreurs courantes, consignes incomplètes ou jargon, et absence de retour. Utilise checklist, photos horodatées et signature du responsable pour réduire les reprises et les malentendus avec le client.

Exemple d'organisation d'une plantation :

Contexte: plantation de 120 arbustes le long d'une allée, équipe 3 personnes, journée estimée 8 heures. Étapes: repérage, marquage, trous à 0,8 m, plantation et paillage.

Exemple d'organisation d'une plantation – résultat et livrable :

Résultat: 120 arbustes posés en 8 heures sans reprise. Livrable attendu: feuille de chantier signée, plan de pose chiffré et 6 photos datées à transmettre au client.

Élément	Question à se poser	Responsable	Délai
Plan de pose	Le plan est-il clair pour tous ?	Chef d'équipe	Avant le départ chantier
Consignes sécurité	Tous comprennent-ils les risques ?	Référent sécurité	Immédiatement
Photos et preuves	Quelles photos doivent être prises ?	Ouvrier assigné	Au départ et à la fin

Sur le terrain, applique une routine simple pour chaque intervention, cela prend souvent 5 à 10 minutes au début mais évite en moyenne 30% de reprises selon mon expérience de stage.

Point opérationnel	Action	Vérification
Vérifier plan	Montrer le plan à l'équipe	Accord visible
Donner consignes	Énoncer 3 points clés	Reformulation
Recevoir retour	Demander une reformulation	Phrase répétée
Prendre photo	Photographier départ et fin	Nombre minimal 2 photos
Signer feuille	Faire signer le responsable	Feuille archivée

Ce qu'il faut retenir

Pour bien échanger en équipe sur chantier, prépare ta prise de parole et sécurise la trace des décisions.

- Clarifie **objectif et public**, puis annonce un **plan en 3 points** et une durée (5 à 10 minutes).
- Appuie-toi sur des supports (fiche, plans, photos, tableau) pour noter tâches et responsabilités.
- Choisis des **canaux adaptés** : face à face pour l'important, radio pour l'urgence, messagerie pour les photos, cahier pour le daté.
- Exige une **reformulation courte**, vérifie vite (idéalement sous 30 minutes), et garde preuves (photos, feuille signée).

Avec une routine simple au départ, tu limites les malentendus, réduis les reprises et tu fournis un livrable clair au client.

Chapitre 2 : Remontée des besoins au responsable

1. Identifier et prioriser le besoin :

Nature du besoin :

Repère si c'est une demande matérielle, une réparation, une commande ou une alerte sécurité. Précise l'objet, l'emplacement et la fréquence observée pour éviter les incompréhensions.

Critères de priorité :

Évalue l'urgence selon l'impact sur la sécurité, le planning et le budget. Classe en priorité 1, 2 ou 3 et justifie ton choix en une phrase claire.

Urgence et impact :

Urgent signifie intervenir en moins de 24 heures, important signifie reporter sous 7 jours. Note les conséquences chiffrées comme la perte de surface ou le coût estimé.

Exemple d'identification :

Sur un chantier de 50 m², tu détectes une maladie sur 3 arbustes, feuille sèche et chute. Prends 2 photos, mesure 1,5 m de hauteur, note la localisation.

Je me souviens avoir oublié une photo lors d'un chantier, et ça a retardé la commande de 3 jours, ce qui a compliqué le planning.

2. Formaliser la remontée :

Support et format :

Utilise le formulaire interne, le mail professionnel ou l'outil de gestion. Envoie un titre clair, 2 photos, coordonnées GPS et une estimation de temps et de coût.

Informations essentielles :

Renseigne lieu exact, date, personne contact, matériel concerné, quantité, urgence et proposition d'intervention. Ajoute un chiffrage approximatif si possible, 30 euros à 500 euros selon besoin.

Preuves et mesures :

Joins photos nettes, mesures en mètres, plans ou croquis et devis éventuel. Deux photos avant et après suffisent souvent, une vidéo de 30 secondes peut aider.

Astuce modèle :

Prépare un modèle de mail avec champs à remplir, cela te fait gagner 5 à 10 minutes par demande et réduit les oublis, tu peux réutiliser le modèle pour les chantiers similaires.

Contexte	Étapes	Résultat	Livrable attendu
----------	--------	----------	------------------

Remplacement d'une bordure sur une allée de 30 m fréquentée, signalée par 2 ouvriers	1 Relevé des dimensions, 2 commande des matériaux, 3 pose par 2 personnes en 6 heures	Allée sécurisée, bordure posée proprement et sans interruption de trafic	Photos avant/après, quantités posées 30 m, facture matériaux 60 euros, rapport 1 page
--	---	--	---

Le mini cas ci-dessus te montre l'importance d'être précis sur les quantités et le temps, cela évite les retards et les commandes partielles.

3. Suivre et clôturer la demande :

Confirmation de réception :

Après envoi, attends une confirmation du responsable sous 24 à 48 heures. Si pas de réponse, relance polie par message ou appel, indique numéro de la demande.

Clôture et retour d'expérience :

Quand l'action est réalisée, envoie photos finales, temps passé et facture. Note 2 points positifs et 1 amélioration possible pour capitaliser et gagner du temps sur les prochains chantiers.

Exemple de clôture :

Après intervention, l'équipe a passé 3 heures, coût matériel 120 euros, photos envoyées, responsable a validé la facture en 48 heures, dossier archivé.

Action	Délai	Vérification
Transmettre la demande complète	Immédiat après constat	Photos, localisation, estimation
Relancer si pas de confirmation	24 à 48 heures	Numéro de demande noté
Programmer l'intervention	Selon priorité 24h ou 7 jours	Ordre de travail validé
Envoyer preuve de clôture	48 heures après intervention	Photos avant/après et temps passé
Archiver le dossier	Sous 7 jours	Fichier complet dans l'archive partagée

 **Ce qu'il faut retenir**

Pour remonter un besoin au responsable, commence par clarifier la **nature du besoin** (matériel, réparation, commande, sécurité) et le contexte exact pour éviter les malentendus.

- Priorise avec une **priorité 1 à 3** selon sécurité, planning et budget : urgent sous 24 h, important sous 7 jours, et chiffre l'impact si possible.
- Formalise via formulaire, mail ou outil : titre clair, lieu, date, contact, quantités, GPS, estimation temps et coût.
- Ajoute des **preuves et mesures** : 2 photos nettes, mesures, croquis ou devis, éventuellement une courte vidéo.

Assure le **suivi et clôture** : attends une confirmation sous 24 à 48 h puis relance si besoin. Après intervention, envoie photos finales, temps passé et facture, et note 2 points positifs et 1 amélioration pour progresser.

Chapitre 3 : Prise en compte des attentes client

1. Écouter et clarifier le besoin :

Préparer la visite :

Rassemble plans, photos et questions avant la visite, prévois 30 à 45 minutes pour un jardin de 50 à 100 m², vérifie l'accès et note déjà les contraintes visibles sur place.

Questionnaire ciblé :

Pose environ 8 à 12 questions sur l'usage, fréquence d'entretien, budget disponible, style recherché, contraintes d'arrosage et éléments à garder ou à retirer.

Prioriser contraintes :

Classe les contraintes en trois niveaux, identifie ce qui est non négociable, souhaitable ou secondaire, cela guide tes propositions et évite des devis irréalistes pour le client.

Exemple d'entretien initial :

Visite d'un propriétaire, jardin 70 m², discussion 40 minutes, client veut moins d'entretien et un coin repas, budget estimé entre 4 000 et 6 000 euros.

2. Proposer des solutions adaptées :

Options et alternatives :

Propose au moins deux options distinctes, par exemple une solution économique à 1 500 € pour 40 m² et une solution complète à 6 000 € incluant terrasse et irrigation automatique.

Chiffrage et délais :


Donne un chiffrage détaillé, indique durée d'exécution, par exemple 2 ouvriers pour 3 jours sur 50 m², et précise délai de démarrage moyen d'une semaine après validation du devis.

Validation et accord :

Formalise l'accord par un devis signé, demande un acompte courant de 30% et mentionne les conditions de révision de prix ou de planning si le chantier évolue.

Graphique chiffré

Retards de paiement et indice BT01
Construction 2024-2025



Exemple d'aménagement d'un jardin de 80 m2 :

Contexte : client souhaite faible entretien, budget 8 000 €. Étapes : visite 45 minutes, test du sol, proposition en 2 options, choix d'une option mixte à 7 200 €, chantier 4 jours à 3 ouvriers.

Élément	Question à se poser	Indication chiffrée
Budget	Quel est le montant maximal disponible ?	Ex. 1 500 € à 8 000 €
Délai	Quand le client veut-il la livraison ?	Ex. 1 à 4 semaines
Usage	Quel usage principal pour l'espace aménagé ?	Repas, jeux, détente
Entretien	Quelle fréquence d'entretien le client accepte-t-il ?	Faible, modéré, intensif
Contraintes	Y a-t-il des contraintes réglementaires ou techniques ?	Ex. permis, arbres protégés

Après avoir remis des options et chiffrages, attends la validation écrite et envoie un récapitulatif par mail sous 48 heures, pour garder une trace et gagner la confiance du client.

3. Suivre la satisfaction et ajuster :

Suivi post-travaux :

Contacte le client dans les 7 jours puis à 3 mois, vérifie l'installation et l'enracinement des plantes, note toute anomalie pour agir sous garantie ou proposer un ajustement rapide.

Gérer les réclamations :

À la réception d'une réclamation, écoute sans interrompre, prends des photos, propose une solution chiffrée et un délai réaliste, accuse réception sous 48 heures et planifie l'intervention.

Mesurer la satisfaction :

Utilise un court questionnaire de 5 questions notées 1 à 5, vise une moyenne supérieures à 4,5 pour confirmer la qualité, récupère aussi des photos avant et après pour ton portfolio.

Astuce :

Prends systématiquement photos avant, pendant et après le chantier, cela évite 80% des malentendus et facilite la gestion des garanties ou modifications demandées par le client.

Une fois, j'ai gagné un client par un simple suivi téléphonique après travaux, preuve que l'après-vente compte autant que la réalisation.

Tâche	Quand	Livrable
Préparer la visite	Avant la visite	Liste de contrôle et plans
Envoyer devis	Sous 48 heures	Devis signé et conditions
Signer le devis	Avant démarrage	Acompte 30% et bon de commande
Contrôle post-travaux	7 jours et 3 mois	Rapport photos et questionnaire

Ce qu'il faut retenir

Pour répondre aux attentes client, commence par **préparer la visite** : plans, photos, accès, contraintes, et un échange structuré.

- Utilise un **questionnaire ciblé** (usage, entretien, budget, style, arrosage) et priorise les contraintes : non négociable, souhaitable, secondaire.
- Propose **deux options chiffrées** minimum, avec détails, durée d'exécution, délai de démarrage, puis validation écrite (devis signé, acompte 30%, conditions).
- Assure un **suivi post-travaux** à 7 jours et 3 mois, gère les réclamations sous 48 heures, et documente tout en photos.

Après envoi des options, récapitule par mail sous 48 heures pour garder une trace. Mesure la satisfaction (questionnaire court) et ajuste vite si besoin : l'après-vente consolide la confiance.

Sécurité sur chantier et ergonomie

Présentation de la matière :

Dans le **BP Paysagers** (Aménagements Paysagers), « **Sécurité sur chantier** et ergonomie te sert à travailler sans te blesser et sans mettre l'équipe en danger. Cette matière conduit à des évaluations en **contrôle en cours** de formation, en **unités capitalisables**, surtout en situation professionnelle, avec observation et échange oral.

Côté chiffres officiels: Le diplôme se valide par **6 unités** capitalisables, sans compensation entre elles, et chaque unité reste acquise **5 ans**. Il n'existe pas de **coefficient national**, ni de durée d'épreuve imposée, le calendrier est fixé par ton centre.

Tu vois les risques concrets: Machines, circulation, bruit, vibrations, manutention, produits, et surtout **gestes et postures**. Un ami s'est coincé le dos en portant une bordure, après 2 semaines à appliquer les bons appuis, ça a changé ses journées.

Conseil :

Planifie 20 minutes, 3 fois par semaine: Fais 1 fiche par risque, et entraîne-toi à expliquer ton choix d'EPI et ton mode opératoire, à voix haute, en 2 minutes.

Le piège fréquent: Connaître la règle mais oublier de l'appliquer sous pression. Avant chaque TP, impose-toi 3 réflexes:

- Préparer ton briefing sécurité
- Vérifier la zone et les EPI
- Corriger ta posture avant l'effort

Et le jour de l'évaluation, montre que tu anticipes, pas que tu subis.

Table des matières

Chapitre 1 : EPI et règles de sécurité	Aller
1. Choisir et porter ton EPI	Aller
2. Règles de sécurité sur chantier	Aller
Chapitre 2 : Signalisation, sécurité des tiers	Aller
1. Préparer la zone et prévenir le public	Aller
2. Installer la signalisation et barriérage adaptés	Aller
3. Organiser la surveillance et la communication	Aller
Chapitre 3 : Gestes et postures, prévention TMS	Aller
1. Principes de base et posture	Aller
2. Techniques de levage et outils adaptés	Aller
3. Prévention des TMS et organisation du travail	Aller

Chapitre 4 : Procédures en cas d'accident	Aller
1. Repérer et sécuriser la zone	Aller
2. Porter assistance et gestes d'urgence	Aller
3. Procédures administratives et communication	Aller
Chapitre 5 : Respect de l'environnement sur chantier	Aller
1. Gérer les déchets et matières dangereuses	Aller
2. Protéger les sols, l'eau et la biodiversité	Aller
3. Suivre les obligations, documents et traçabilité	Aller

Chapitre 1 : EPI et règles de sécurité

1. Choisir et porter ton EPI :

Pourquoi les EPI sont essentiels ?

Les équipements de protection individuelle te protègent des coupures, projections et chocs. Porter ton EPI réduit nettement le risque d'accident et limite les arrêts de travail, ce qui est important sur un chantier paysager.

Choix des EPI selon le poste :

Pour la taille, la débroussailleuse ou la tronçonneuse, privilégie casque anti-bruit avec visière, gants anti-coupure et bottes renforcées. Pour les travaux de plantation, gants et genouillères sont prioritaires, surtout si tu restes au sol.

Entretien et vérification quotidienne :

Vérifie ton casque, tes gants et tes chaussures chaque matin avant 10 minutes de début de chantier. Remplace un équipement abîmé ou fissuré, note-le sur la fiche matériel et préviens ton tuteur pour un remplacement sous 48 heures.

Exemple d'utilisation d'EPI :

Sur un chantier de taille de haie, je mettais casque, visière, gants anti-vibrations et bottes, ce qui m'a évité une projection de branches qui aurait pu causer une coupure sérieuse.

Élément	Usage	Quand le remplacer
Casque avec visière	Protection tête et yeux lors d'élagage	Fissure, visière rayée, après 2 ans si usage intensif
Gants anti-coupure	Protection mains avec outils tranchants	Perforation ou usure visible, remplacer immédiatement
Bottes renforcées	Protection pieds contre chocs et perçage	Semelle usée ou couture décousue
Protections auditives	Réduire les nuisances sonores des moteurs	Perte d'efficacité notable ou 1 an d'usage intensif

2. Règles de sécurité sur chantier :

Règles de base sur le chantier :

Avant d'arriver, assure-toi d'une zone de travail dégagée et d'un point de rassemblement en cas d'urgence. Ne travaille jamais seul sur une tâche dangereuse sans que quelqu'un connaisse ta position exacte.

Travail en équipe et signalisation :

Installe toujours la signalisation routière pour protéger la zone quand tu es proche de la voie publique. Utilise cônes, panneaux et gilets haute visibilité, surtout si tu travailles de 7 h à 19 h sur des chantiers proches de la circulation.

Gestes et postures ergonomiques :

Pour limiter les lombalgies, plie les genoux et rapproche la charge du corps lors du levage. Alterne 30 minutes de travail intensif avec 5 minutes de pause active pour étirer le dos et les jambes.

Exemple d'organisation sécurisée :

Pour une plantation de 150 m² en terrassement, l'équipe de 3 pose d'abord la signalisation, installe l'aire de stockage des plants, puis réalise les trous en 4 heures avec pauses régulières.

Mini cas concret :

Contexte : Aménagement d'une allée piétonne de 120 m² en bord de route, équipe de 2, durée estimée 2 jours. Étapes : balisage, décaissement, pose géotextile, pose gravier, compactage. Résultat : allée posée en 16 heures effectives sans accident.

Exemple de livrable attendu :

Fiche de conformité signée par le chef d'équipe, inventaire des EPI utilisés et rapport d'intervention de 2 pages avec photos avant/après et temps de travail détaillé en heures.

Erreurs fréquentes et conseils pratiques :

Les erreurs courantes sont négliger la vérification matinale ou porter des gants usés. Astuce : range tes EPI dans un coffre dédié et note la date d'achat, cela facilite le suivi et évite 50% des remplacements urgents pendant le chantier.

Checklist terrain	À vérifier
Présence des EPI	Casque, gants, bottes, protections auditives
Signalisation	Cônes, panneaux, gilets
Matériel vérifié	Carburant, freins, lame affûtée
Plan d'urgence	Numéros, point de rassemblement, trousse

Astuce pratique :

Avant chaque mission, fais un tour de 5 minutes pour repérer les risques visibles et verbalise-les à ton équipe, cela limite beaucoup les oublis et les incidents bêtes.



Ce qu'il faut retenir

Sur chantier paysager, ton objectif est simple : réduire les risques avec des **EPI adaptés au poste** et une organisation claire.

- Choisis l'équipement selon la tâche : taille et machines (casque, visière, gants anti-coupure, bottes), plantation (gants, genouillères).
- Fais une **vérification quotidienne** : contrôle chaque matin, remplace tout EPI abîmé et signale-le pour un changement rapide.
- Applique **balisage et signalisation** près des routes, définis un point de rassemblement et évite de travailler seul sur une tâche dangereuse.
- Protège ton dos avec de bons **gestes et postures** et des pauses régulières.

Avant chaque mission, prends 5 minutes pour repérer les dangers et les annoncer à l'équipe. Cette routine, plus une checklist (EPI, matériel, urgence), limite les oublis et les accidents.

Chapitre 2 : Signalisation, sécurité des tiers

1. Préparer la zone et prévenir le public :

Objectif :

Tu dois définir un périmètre sûr pour protéger piétons, véhicules et usagers. L'objectif est d'empêcher l'accès non autorisé et de réduire le risque d'accident pendant la durée des travaux.

Notification et coordination :

Préviens la mairie, le gestionnaire de voirie et les riverains au moins 3 jours avant les travaux, indique horaires et durée estimée. Cela évite les plaintes et facilite la gestion des déviations.

Matériel à prévoir :

Liste le matériel: cônes, panneaux B21 et B26, barrières, rubalise, lampes flash pour nuit, gilet haute visibilité. Prévois au moins 2 ensembles par point d'accès.

Exemple d'avertissement aux riverains :

Tu envoies un courrier et tu laisses une affiche 72 heures avant, indiquant dates, horaires, contacts et plan de déviation. Résultat, moins de 5 appels de réclamation.

Anecdote :


En stage, j'ai oublié d'informer le boulanger voisin, il est venu me demander pourquoi il ne pouvait plus passer, cette erreur m'a appris à prévenir systématiquement les commerces locaux.

2. Installer la signalisation et barriérage adaptés :

Choix de la signalisation :

Adapte panneaux et barrières au type d'intervention, circulation et vitesse. Pour travaux sur chaussée, pose panneaux 50 à 100 mètres avant la zone selon visibilité et vitesse.

Graphique chiffré



Implantation et distances :

Respecte des couloirs piétons, espace de 1,5 m pour passage accessible et 0,5 m de marge pour barrières. Sur voie rapide, augmente les distances et multiplie les repères visuels.

Élément	Usage	Distance recommandée
Cône	Délimiter une voie	0,5 à 2 m
Panneau de chantier	Avertir les usagers	50 à 100 m
Barrière	Séparer zone piétonne	1,5 m libre

Signalisation lumineuse :

La nuit, utilise balises lumineuses et VMS si nécessaire, assure alimentation ou batteries pour 8 à 12 heures. Vérifie éclairage toutes les 4 heures pendant les travaux de nuit.

Astuce matériel :

Prends des panneaux réfléchissants, ça améliore la visibilité à la tombée du jour et réduit le risque d'incident routier.

3. Organiser la surveillance et la communication :

Rôle des signaleurs :

Pour travaux proches d'une route, place 1 signaleur formé par sens de circulation. Il doit porter gilet, sifflet et consignes claires, et rester visible à 50 mètres.

Informez et gérez les tiers :

Accueille les riverains, explique les contraintes et horaires. Prévois un contact téléphonique disponible pendant les journées de travail pour gérer urgences.

Mini cas concret :

Contexte: abattage d'un grand arbre près d'une école, durée 1 jour, 3 ouvriers. Étapes: baliser périmètre 10 m, fermer trottoir, poser panneaux 100 m avant.

Résultat: zéro incident, intervention terminée en 7 heures. Livrable: plan de signalisation annoté, 6 photos, inventaire du matériel et rapport d'intervention d'une page.

Checklist opérationnelle :

Vérification	Action
Plan de signalisation	Valider et afficher sur le chantier
Matériel disponible	Contrôler stock et batteries
Accès piétons	Maintenir 1,5 m libre et sécuriser passage
Information riverains	Diffuser message 72 heures avant
Surveillance	Nommer un signaleur pendant les périodes critiques

Ce qu'il faut retenir

Tu dois sécuriser le chantier en créant un périmètre clair pour protéger les tiers et éviter tout accès non autorisé. Anticipe aussi la gêne en coordonnant les infos avec les acteurs locaux.

- Annonce les travaux à la mairie, au gestionnaire de voirie et aux riverains 72 heures avant, avec horaires, durée et contact.
- Prépare le **matériel de balisage** : cônes, panneaux (B21, B26), barrières, rubalise, gilet, éclairage, avec au moins 2 ensembles par accès.
- Adapte la **signalisation de chantier** : panneaux à 50-100 m, couloir piéton de 1,5 m, et plus de repères sur voie rapide.
- Organise une **surveillance sur site** : 1 signaleur formé par sens, visible à 50 m, et un numéro joignable.

La nuit, utilise des balises lumineuses et vérifie l'éclairage régulièrement. Avec un plan de signalisation validé et une communication simple, tu réduis fortement le risque d'incident et les réclamations.

Chapitre 3 : Gestes et postures, prévention TMS

1. Principes de base et posture :

Pourquoi c'est important ?

Les troubles musculo-squelettiques, ou TMS, viennent souvent des gestes répétitifs et des postures statiques, ils provoquent douleur, arrêts de travail et peuvent compromettre ta capacité à travailler sur le long terme.

Principes simples à appliquer :

Garde la colonne vertébrale neutre, fléchis les genoux pour soulever, rapproche la charge du corps et évite les torsions brusques, ces gestes simples réduisent la fatigue et le risque de blessure.

Signes d'alerte :

Douleur persistante plus de 48 heures, engourdissement, perte de force ou picotements sont des signes à prendre au sérieux, signale-les vite et fais un point avec ton tuteur de stage ou ton chef.

Exemple d'observation sur chantier :

Sur un chantier de taille de haie, j'ai vu un équipier forcer le dos pour soulever des sacs de terreau, après rappel des postures le ressenti douloureux a diminué en 10 jours.

2. Techniques de levage et outils adaptés :

Lever et porter correctement :

Approche-toi de la charge, positionne les pieds à la largeur des épaules, plie les genoux et utilise les jambes pour pousser, évite de pencher le buste et de tourner pendant le soulèvement.

Utiliser les bons outils :

Privilégie la brouette, le diable ou le chariot pour transporter des charges lourdes, un outil adapté évite jusqu'à 70% d'effort répété sur le dos lors de trajets fréquents.

Répartition des charges et organisation :

Pour des charges > 25 kg, travaille en binôme, alterne les tâches toutes les 2 heures et planifie les trajets les plus courts pour limiter les portages longs et fatigants.

Exemple d'organisation de manutention :

Sur une plantation de 200 m de haie, on a réduit les portages individuels de 40% en instaurant un point de regroupement à 30 m et en utilisant deux brouettes, la journée était moins éprouvante.

Élément	Risque	Action simple
---------	--------	---------------

Soulever en torsion	Douleurs lombaires	Tourner les pieds, non le buste
Porter loin du corps	Effort accru sur le dos	Rapprocher la charge du torse
Gestes répétitifs	Tensions musculaires chroniques	Alterner tâches, pauses actives

3. Prévention des TMS et organisation du travail :

Aménagement du poste et pauses :

Adapte la hauteur de travail pour éviter les flexions prolongées, prévois micro-pauses de 5 minutes toutes les 45 minutes et une pause de 20 minutes après 3 heures de travail physique intense.

Exercices et échauffement :

Consacre 5 à 10 minutes le matin à mobiliser épaules, poignets et lombaires, fais 2 exercices ciblés pendant la pause pour maintenir souplesse et réduire la douleur.

Suivi, signalement et formation :


Note les gênes dans le cahier de chantier, signale-les au responsable pour action rapide et participe à une formation de 15 à 30 minutes sur gestes et postures lors des premières semaines de chantier.

Cas concret :

Contexte : plantation de 300 arbustes sur 2 jours par une équipe de 3 personnes, distance moyenne 50 m entre stockage et plantation.

Exemple de démarche :

Étapes : organiser un point de stockage à 20 m, prévoir 2 brouettes, rotation des rôles toutes les 90 minutes et briefing de 15 minutes chaque matin. Résultat : manutention réduite de 35% et fatigue signalée divisée par 2.



Livrable attendu :

Fiche gestes et postures d'une page, planning de rotation d'équipe d'une demi-page et rapport d'incidents complété sur 2 jours, ces documents servent de preuve et d'outil de suivi.

Vérification	Fréquence	Responsable
Position de la colonne	Chaque heure	Équipier
État des outils	Chaque matin	Chef de chantier
Briefing gestes et postures	Chaque début de journée	Référent sécurité
Pause active	Tous les 45 min	Tous

Exemple chiffré utile :

D'après l'INRS, les TMS représentent 87% des maladies professionnelles reconnues, ces chiffres montrent l'importance d'agir en prévention dès la formation en BP Paysagers.

Astuce terrain :

Quand tu dois porter un sac de terreau, marque-toi un repère visuel pour te rapprocher avant de soulever, ça évite les allers-retours inutiles et protège ton dos.

i Ce qu'il faut retenir

Les TMS viennent surtout des gestes répétitifs et des postures statiques. Pour te protéger, vise une **colonne vertébrale neutre**, évite les torsions et garde la charge près du corps.

- Pour lever, approche-toi, pieds largeur d'épaules, plie les genoux et **soulève avec les jambes**, puis tourne avec les pieds (pas le buste).
- Réduis l'effort avec des **outils de manutention adaptés** (brouette, diable, chariot) et travaille en binôme au-delà de 25 kg.
- Organise-toi : rotation des tâches toutes les 2 heures, micro-pauses et **pauses actives régulières** (5 min toutes les 45 min), échauffement 5 à 10 min.

Si une douleur dure plus de 48 heures, ou si tu as engourdissements et perte de force, signale-le vite et note-le. Les TMS étant très fréquents (87% des maladies pro reconnues), la prévention doit devenir un réflexe dès le chantier.

Chapitre 4 : Procédures en cas d'accident

1. Repérer et sécuriser la zone :

Priorité immédiate :

La première chose, c'est d'évaluer rapidement la situation pour éviter d'autres blessures. Repère dangers visibles, arrête les machines si possible, et demande à quelqu'un de garder la zone pour éviter l'arrivée de curieux.

Sécuriser les risques présents :

Bloque l'accès si risque de chute, incendie ou fuite. Déplacez les outils à au moins 3 mètres de la victime si c'est sans danger, sinon attends les secours pour éviter d'aggraver la situation.

Alerter l'équipe et isoler la zone :

Annonce clairement l'accident au chef d'équipe et note l'heure. Demande à 1 personne de surveiller la victime et à 1 autre de signaler la zone au public si besoin, pour garder ordre et sécurité.

Exemple d'incident sur chantier :

Une branche tombée a touché un ouvrier, l'équipe a sécurisé la zone en 2 minutes, empêchant d'autres personnes d'approcher jusqu'à l'arrivée des secours.

2. Porter assistance et gestes d'urgence :

Évaluer la victime :

Vérifie conscience, respiration et saignements importants. Si la personne ne répond pas et ne respire pas normalement, commence un massage cardiaque et demande immédiatement d'appeler les secours.

Premiers secours pratiques :

Arrête un saignement fort avec une compression directe, immobilise les membres suspects et ne retire pas d'objets enfoncés. Note l'heure et l'évolution pour le rapport médical.

Quand appeler les secours ?

Appelle le 15 pour urgence médicale, le 18 pour pompiers ou le 112 en dépannage. Donne localisation précise, état de la victime, nombre de blessés et risques sur place, cela réduit le délai d'intervention.

Astuce terrain :

Garde un kit premiers secours visible et vérifié chaque mois, note la date de vérification sur la boîte pour éviter produits périmés pendant ton stage ou tes chantiers.

Numéro	Quand appeler	Infos à communiquer
--------	---------------	---------------------

Appeler 15	Urgence vitale, perte de conscience, difficulté à respirer	Localisation précise, âge, état, saignements, nombre de victimes
Appeler 18	Incendie, secours techniciens, blessures graves nécessitant désincarcération	Type d'incident, risques (gaz, électricité), point d'accès pour secours
Appeler 112	Numéro européen si tu ne sais pas quel service joindre	Localisation, nature de l'urgence, moyen d'accès

3. Procédures administratives et communication :

Qui informe qui et quand ?

L'entreprise doit être informée immédiatement, le chef d'équipe notera les faits. Préviens aussi la médecine du travail le jour même si la blessure nécessite arrêt ou suivi médical.

Documents à remplir :

Rédige un constat d'accident, fais un relevé horodaté des événements et collecte témoins et photos. Ces éléments servent pour la déclaration à l'employeur et la prévention future.

Retour d'expérience et amélioration :

Après la gestion, organise un court débrief en 15 à 30 minutes pour identifier causes et actions. Je me souviens d'un chantier où ce débrief a évité 3 incidents similaires ensuite.

Cas concret :

Contexte : chantier d'élagage, une chute depuis 2 mètres cause entorse et plaie. Étapes : sécurisation 2 minutes, premiers soins 5 minutes, appel 15 en 3 minutes, transport en 20 minutes. Résultat : blessé pris en charge, chantier suspendu 1 jour. Livrable attendu : rapport d'accident de 2 pages et plan d'action avec 3 mesures correctives chiffrées.

Action	Pourquoi	Temps estimé
Sécuriser la zone	Empêcher d'autres blessures et faciliter secours	1 à 5 minutes
Évaluer la victime	Prioriser les gestes de secours	1 à 3 minutes
Appeler les secours	Obtenir prise en charge rapide	Immédiat
Rédiger le rapport	Traçabilité et actions préventives	30 à 60 minutes

Exemple d'amélioration post-accident :

Après un accident mineur, l'équipe a ajouté 1 panneau de signalisation et une réunion sécurité hebdomadaire, réduisant les risques similaires de façon visible sur les 3 semaines suivantes.

Checklist terrain	Vérifier	Qui
-------------------	----------	-----

Sécuriser la zone	Barrières, éloignement des machines	Conducteur chantier
Évaluer la victime	Conscience, respiration, saignement	Personne formée en PSE
Appeler secours	15/18/112 + préciser adresse	Délégué présent
Collecter preuves	Photos, témoignages, horodatage	Chef d'équipe
Rédiger rapport	Déclaration interne + copies pour médecine	Service RH

Ce qu'il faut retenir

En cas d'accident, tu agis vite et dans l'ordre pour éviter un sur-accident : **sécuriser la zone**, puis **évaluer la victime** et déclencher l'alerte.

- Repère les dangers, coupe les machines si possible, bloque l'accès et éloigne les outils (si sans risque).
- Vérifie conscience, respiration, saignement ; compression si hémorragie, immobilisation, ne retire pas un objet enfoncé.
- **Appeler les secours** : 15 (médical), 18 (pompiers), 112 si doute ; donne lieu précis, état, nombre de blessés, risques.
- **Rédiger le rapport** : heure, faits, témoins, photos ; informe l'entreprise et fais un débrief pour corriger.

Garde un kit de premiers secours visible et vérifié chaque mois. Après l'urgence, la traçabilité et le retour d'expérience réduisent les récurrences.

Chapitre 5 : Respect de l'environnement sur chantier

1. Gérer les déchets et matières dangereuses :

Tri et stockage :

Sur le chantier, trie tes déchets dès le départ, installe des bennes ou bacs étiquetés, et prévois des rotations pour éviter l'encombrement. Pour 100 m², compte 200 à 500 kg de déchets verts selon le végétal.

Produits dangereux et carburant :

Range les carburants et produits phytosanitaires en zone ventilée, sur bac de rétention et à l'abri des intempéries. Utilise des bidons fermés de 20 L et limite les volumes stockés au strict nécessaire.

Collecte et filières :

Identifie les filières pour chaque déchet, contacte la déchetterie ou un prestataire pour gravats, terres et déchets dangereux. Note les bordereaux de suivi pour preuve et traçabilité.

Exemple d'optimisation du tri :

Sur un chantier d'entretien de 150 m², on a installé 3 bacs séparés et réduit le transport des déchets verts de 2 allers-retours à 1, en compactant mieux les matériaux.

Élément	Mode de gestion	Fréquence
Déchets verts	Bac dédié ou compostage sur site	Collecte 1 à 2 fois par semaine
Terres d'excavation	Analyse, tri puis évacuation contrôlée	Selon volume, 1 intervention
Déchets dangereux	Stockage étiqueté, prestataire agréé	Dès production
Emballages	Regroupement et recyclage	Hebdomadaire
Gravats	Benne dédiée, valorisation si possible	À la fin du chantier

2. Protéger les sols, l'eau et la biodiversité :

Prévention des pollutions :

Implante une zone de stockage à distance des cours d'eau, pose des bâches sous les réservoirs et évite les nettoyages à l'eau savonneuse sur sol naturel. Prépare un plan en cas de fuite.



Zone de stockage: trier les déchets pour réduire le transport de 30%

Protection des zones sensibles :

Repère les arbres à préserver, protège les racines avec des planches ou géotextile, et fixe des barrières si besoin. Une simple planche protège 10 à 20 m² de sol meuble efficacement.

Gestion de l'eau :

Réduis les consommations en utilisant bacs, arrosage ciblé et récupération d'eau. Sur un chantier de plantation de 200 plantes, prévois 200 L d'eau par semaine en période sèche.

Exemple d'aménagement anti-érosion :

Pour une pente de 30 m², on a posé géotextile et ensemencé une bande de 15 m² en 2 jours, réduisant le lessivage et la nécessité de retouches ultérieures.

3. Suivre les obligations, documents et traçabilité :

Documents à préparer :

Prépare fiche de sécurité pour produits, bordereaux de suivi de déchets, registre des interventions et plan prévention. Ces documents simplifient les contrôles et protègent l'équipe en cas d'incident.

Pesées et preuves :


Fais peser les bennes chez un prestataire et conserve factures et bordereaux. Pour un chantier type, enregistre 1 ou 2 pesées pour justifier l'évacuation de 1 000 kg à 3 000 kg de déchets.

Contrôles et responsabilités :

Le chef de chantier tient la responsabilité quotidienne, il désigne une personne pour valider le tri et les bordereaux. En cas de non conformité, les sanctions peuvent être financières et engager la responsabilité civile.

Exemple concret de cas chantier :

Contexte : aménagement d'un square public de 500 m² avec plantation de 80 arbustes et pose de 200 m² de gazon en rouleau. Étapes : repérage des réseaux, tri des terres, stockage des plantes et mise en place des protections anti-érosion. Résultat : 2 tonnes de terres évacuées, 600 kg de déchets verts valorisés, chantier livré en 10 jours. Livrable attendu : bordereau de suivi déchets, plan de gestion des protections et rapport de conformité signé par le responsable.



Contrôle opérationnel	Action
Avant démarrage	Vérifier filières déchets et emplacement stockage
Chaque matin	Contrôler les EPI et zones de stockage des produits
Après pluie	Vérifier sédiments et écran de protection des eaux
Fin de chantier	Collecter bordereaux et archiver preuves

Astuce pratique :

Sur mes premiers stages, je négligeais l'étiquetage, et on a perdu une journée à trier des bidons. Étiquette tout dès l'arrivée, c'est un gain de temps immédiat.

Ce qu'il faut retenir

Sur chantier, limite ton impact en organisant les déchets, en évitant les pollutions et en gardant des preuves de conformité.

- Fais le **tri dès le départ**, avec bacs étiquetés et rotations, et choisis les filières adaptées (déchetterie ou prestataire).
- Stocke carburants et phytosanitaires en zone ventilée, sur **bac de rétention**, volumes minimaux, et prépare un **plan anti-fuite**.
- Protège sols, eau et biodiversité : zone loin des cours d'eau, bâches, géotextile ou planches pour racines, arrosage ciblé et récupération d'eau.
- Assure la traçabilité : FDS, registre, pesées, et conserve les **bordereaux de suivi**.

Le chef de chantier pilote le contrôle quotidien et désigne un référent tri. Une organisation simple évite les sanctions, les retouches et te fait gagner du temps.

Matériels, engins et maintenance

Présentation de la matière :

Dans le **BP Paysagers** (Aménagements Paysagers), **Matériels, engins** et maintenance t'apprend à choisir, régler et utiliser l'outillage motorisé, puis à assurer **l'entretien courant** pour travailler proprement et éviter la panne bête.

Cette matière conduit à des validations en **misés en situation** tout au long de l'année, en contrôle en cours de formation. Le diplôme se valide par **6 unités capitalisables**, donc il n'y a **pas de coefficient** national, ni de durée d'épreuve unique.

En formation continue, compte au moins **1 000 h** et **12 semaines** en entreprise, en apprentissage, c'est **2 ans** et au moins 800 h en centre. Un ami a perdu 30 minutes pour une lame mal serrée.

Conseil :

Mon conseil: Fais une **routine de maintenance**. Après chaque TP, prends 15 minutes pour nettoyer, graisser, vérifier les niveaux et noter 2 anomalies, tu gagnes des **points en sécurité** et tu stresses moins le jour J.

En entraînement, apprends à expliquer clairement:

- Couper et sécuriser la zone
- Contrôler filtre, bougie, lame
- Ranger et tracer l'entretien

Le piège, c'est de bricoler sans **EPI obligatoires**, garde toujours gants et lunettes.

Table des matières

Chapitre 1 : Choix du matériel adapté	Aller
1. Sélection des outils et critères	Aller
2. Maintenance, sécurité et organisation	Aller
Chapitre 2 : Vérification et entretien du matériel	Aller
1. Organiser les vérifications quotidiennes	Aller
2. Réaliser l'entretien courant et préventif	Aller
3. Diagnostiquer, réparer et garder des traces	Aller
Chapitre 3 : Conduite d'engins en sécurité	Aller
1. Comprendre tes responsabilités avant de conduire un engin	Aller
2. Sécuriser les manœuvres et la zone de travail	Aller
3. Conduite sûre et gestes à connaître	Aller

Chapitre 1 : Choix du matériel adapté

1. Sélection des outils et critères :

Objectif :

Savoir choisir l'outil adapté selon la tâche, la fréquence d'utilisation et le budget, pour travailler plus sûr et plus vite. Ce choix évite les surcoûts et la casse.

Critères de sélection :

Prends en compte le rendement, la simplicité d'entretien, le poids, la disponibilité des pièces détachées, l'ergonomie et la compatibilité avec l'entreprise.

- Surface à entretenir: petit jardin, parc de 500 m² ou plus.
- Type de sol: compact, argileux ou meuble influencera la machine.
- Fréquence d'utilisation: 1 fois par semaine ou usage quotidien intensif.

Exemples de choix :

Pour une pelouse de 500 m², une tondeuse tractée thermique de 4 CV suffit, pour un jardin public de 5 000 m² opte pour une autoportée afin de gagner du temps.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur mon stage, on a remplacé une débroussailleuse vieille par une neuve, la productivité a augmenté de 30 pour cent et la maintenance a chuté de moitié.

Élément	Usage principal	Choix conseillé	Coût estimé
Tondeuse autoportée	Entretien grandes surfaces	Autoportée thermique 12 CV	3 000 à 12 000 €
Débroussailleuse	Coupe de bords et broussailles	Thermique 25 cc poignée double	200 à 900 €
Tronçonneuse	Élagage et abattage léger	Guide 40 cm essence pro	200 à 1 500 €
Petit outillage main	Taille, plantation, nettoyage	Ensembles durables, acier traité	50 à 300 €

Compte 3 à 5 ans d'usage intensif pour les machines motorisées, prévois un budget annuel de 5 pour cent à 10 pour cent du prix d'achat pour pièces et entretien.

2. Maintenance, sécurité et organisation :

Entretien courant :

Avant chaque utilisation, vérifie niveau huile, état des courroies, tension des chaînes et affûtage. Fais une check simple de 5 minutes pour éviter une panne sur chantier.

- Quotidiennement: nettoyage et vérification visuelle.
- Hebdomadairement: graissage et contrôle fonctions principales.
- Mensuellement: vérification profonde et relevé des consommables.

Sécurité et EPI :

Porte toujours casque, gants, lunettes et protections auditives. Pour la tronçonneuse ajoute pantalon anti-coupe. Former l'équipe une fois par an réduit les accidents sur chantier.

Astuce pratique :

Marque chaque outil avec un code et un pictogramme, cela facilite l'inventaire et réduit les pertes durant les 6 premiers mois d'un chantier.

Cas concret : audit du matériel pour une commune :

Contexte: une commune de 12 000 habitants demande un audit pour 2 000 m² d'espaces verts, résultat attendu réduction du parc de 15 pour cent et économie annuelle de 3 600 euros, livrable: inventaire et plan d'achat.

- Étape 1: inventorier 100 outils et machines, noter état et accessoires.
- Étape 2: classer par priorité d'usage et balancer remplacement versus réparation.
- Étape 3: proposer investissement unique de 8 000 euros sur 3 ans et planning d'achat.

Tâche	À faire	Fréquence	Responsable
Vérification huile	Contrôler niveaux et fuites	Quotidienne	Opérateur chantier
Affûtage	Affûter lames et chaînes	Hebdomadaire	Technicien
Nettoyage	Enlever terre et résidus	Après chaque utilisation	Opérateur chantier
Inventaire	Mettre à jour fiche outil	Mensuelle	Responsable matériel

Ce qu'il faut retenir

Tu choisis le matériel selon la tâche, la fréquence et le budget pour gagner en sécurité, vitesse et éviter la casse. Priorise le rendement, l'ergonomie, le poids, l'entretien, les pièces et la compatibilité entreprise.

- **Adapter à la surface** et au sol : 500 m², une tondeuse tractée suffit; 5 000 m², pense autoportée.
- **Prévoir un budget entretien** : machines motorisées 3 à 5 ans; compte 5 à 10 pour cent/an pour pièces et maintenance.
- **Routine de contrôle rapide** : huile, courroies, chaînes, affûtage; nettoyage quotidien, graissage hebdo, contrôle mensuel.

Porte les EPI (casque, gants, lunettes, auditif, pantalon anti-coupe à la tronçonneuse) et forme l'équipe chaque année. Code et marque les outils pour simplifier l'inventaire et limiter les pertes.

Chapitre 2 : Vérification et entretien du matériel

1. Organiser les vérifications quotidiennes :

Objectif et rythme :

Chaque matin, vérifie l'état général des machines et outils, repère les défauts visibles et note-les. Un contrôle rapide prend généralement 5 à 10 minutes par engin lourd.

Liste de contrôle minimale :

- Niveau d'huile et carburant
- Pneumatiques et pression
- Étanchéités et fuites visibles
- Fonctionnement des commandes

Organisation d'équipe :

Répartis les tâches selon les compétences, par exemple 1 personne pour la tondeuse autoportée et 1 autre pour la tronçonneuse. Note les anomalies dans le carnet de bord de l'équipe.

Astuce vérification rapide :

Prends une photo des défauts majeurs avec ton téléphone et associe-la à la fiche d'intervention, c'est plus rapide que de longs rapports écrits.

2. Réaliser l'entretien courant et préventif :

Nettoyage et lubrification :

Nettoie les filtres, refroidisseurs et carters après 2 à 5 jours d'utilisation intensive. Lubrifie les points d'articulation toutes les 10 à 20 heures selon les recommandations du constructeur.

Affûtage et consommables :

Affûte les lames une fois tous les 10 à 20 hectares ou dès que la coupe devient irrégulière. Remplace les filtres à air après 50 à 100 heures d'usage en conditions poussiéreuses.

Suivi moteur et batteries :

Vérifie le niveau d'huile moteur toutes les 8 à 12 heures d'utilisation, change l'huile selon la périodicité constructeur, et recharge les batteries après chaque journée si nécessaire.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier, on a réduit les pannes de 30% en programmant un entretien préventif hebdomadaire et en conservant 2 batteries de rechange par machine.

Élément	Fréquence	Action
---------	-----------	--------

Filtre à air	50 à 100 heures	Nettoyer ou remplacer
Huile moteur	Tous les 100 heures	Vérifier et remplacer
Lames et outils tranchants	Après 10 à 20 hectares	Affûter ou changer
Batterie	Chaque jour d'utilisation	Charger et tester tension

3. Diagnostiquer, réparer et garder des traces :

Identifier les pannes courantes :

Apprends à repérer les signes classiques, bruit de pompe, fumées, surchauffe ou perte de puissance, ils orientent vers l'alimentation, l'huile, la carburation ou l'électronique.

Processus de réparation et sous-traitance :

Pour une réparation simple, suis le manuel, remplace la pièce et teste 30 minutes en conditions réelles. Pour les gros diagnostics, fais appel à un atelier agréé et note les coûts.

Traçabilité et carnet de maintenance :

Consigne chaque intervention, durée, pièces changées et coût. Un carnet bien tenu réduit les ruptures d'activité et justifie la garantie lors d'un contrôle.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : une tondeuse autoportée sur un chantier communal montre une perte de puissance. Étapes : contrôle filtre, carburant, bougie, puis remplacement du filtre. Résultat : reprise d'énergie en 20 minutes, coût 24 euros. Livrable attendu : fiche intervention signée et photo avant/après.

Check-list opérationnelle sur le terrain :

Tâche	Fréquence	Responsable
Contrôle visuel général	Chaque matin	Opérateur
Nettoyage filtres/fers	Chaque semaine	Technicien
Vérification huiles	Après 8 à 12 heures	Opérateur
Contrôle sécurité et EPI	Avant chaque utilisation	Tout le monde
Saisie intervention	Après chaque panne	Responsable chantier

Astuce de stage :

Sur mon premier stage, j'ai appris à toujours garder 1 filtre et 2 lames de rechange dans la boîte à outils, ça m'a évité 3 arrêts de chantier en 2 semaines.

Ce qu'il faut retenir

Chaque jour, fais un contrôle rapide (5 à 10 minutes) pour prévenir les pannes, puis planifie un **entretien préventif régulier** selon l'usage et le constructeur. Répartis les tâches dans l'équipe et note tout dans le carnet.

- Matin : huile, carburant, pneus, fuites et commandes, puis consigne les anomalies.
- Routine : nettoyage, lubrification, affûtage et changement des filtres ou lames selon les heures/hectares.
- Panne : repère les symptômes, répare simple avec manuel, sinon atelier agréé, puis **traçabilité des interventions** (durée, pièces, coût, photo).

Garder des consommables en réserve (filtres, lames, batteries) limite les arrêts. Avec une **check-list terrain** et des tests après réparation, tu sécurises l'activité et la garantie.

Chapitre 3 : Conduite d'engins en sécurité


1. Comprendre les responsabilités avant de conduire un engin :

Autorisation et formation :

Avant de monter sur une mini pelle ou un chargeur, assure-toi d'avoir la formation requise et l'autorisation écrite de ton employeur. Une formation pratique de 1 à 3 jours change tout en compétence.

Évaluation du chantier :

Repère les réseaux enterrés, les pentes, la nature du sol et les obstacles. Marque une zone de sécurité de 3 à 5 mètres autour de la machine pour protéger les coéquipiers et le public.



Briefing avec l'équipe :

Fais un point de 5 à 10 minutes avec l'équipe avant démarrage. Définis les signaux manuels, la zone d'approche et la personne responsable du guidage lors des manœuvres complexes.

Exemple d'évaluation rapide :

Sur un chantier de 200 m² pour une tranchée de 0,6 m, tu repères 2 regards, une pente à 8 pour cent et prévois 1 point d'appui stable pour la machine.

2. Sécuriser les manœuvres et la zone de travail :

Signalisation et périmètre :

Installe cônes, rubalise et panneaux si nécessaire. Pour une zone ouverte à la rue, prévois 5 à 10 mètres de barrière et un agent pour diriger la circulation si le chantier est long de 1 journée.

Gestion des piétons et circulation :

Ne jamais démarrer si une personne se trouve dans la zone dangereuse. Utilise des signaux clairs, demande à l'opérateur d'attendre le feu vert du guide ou d'un signal sonore prédéfini.

Reculer et visibilité :

Quand tu recules, sers-toi d'un guide au sol si la visibilité est réduite. Limite la vitesse à 3 à 5 km/h près des piétons et évite les manœuvres longues sans vérification angulaire.

Astuce de stage :

Installe toujours un point de rendez-vous à 10 mètres pour évacuer rapidement l'équipe si une alerte est donnée, cela évite la confusion sur chantier.

3. Conduite sûre et gestes à connaître :

Limites de charge et stabilité :

Connais la capacité de ta machine et la longueur de bras. Toujours garder la charge basse lors des déplacements, et ne pas dépasser 75 pour cent de la capacité recommandée sur terrains irréguliers.

Arrêt, ravitaillement et immobilisation :

Arrête toujours le moteur, immobilise la machine avec freins et cales avant de ravitailler. Le plein d'l réservoir peut prendre 5 à 10 minutes selon l'accès et la sécurité mise en place.

Réaction en cas d'incident :

En cas de basculement, lâche les commandes et cherche à sortir par l'extérieur si possible. Préviens immédiatement le chef de chantier et note l'heure et les faits pour le rapport.

Exemple d'incident et réaction :

Sur une pente de 15 pour cent, une mini pelle a glissé, opérateur indemne, machine stabilisée en 10 minutes par l'équipe, rapport d'incident rédigé et vérification par le responsable.

Mini cas concret – tranchée résidentielle :

Contexte : excavation d'une tranchée de 30 mètres pour réseaux, profondeur 0,6 m, surface 200 m². Étapes : installation périmètre 10 m, repérage réseaux, creusement par mini pelle 5 tonnes, évacuation 6 m³ de terre. Résultat : tranchée réalisée en 3 heures par 1 opérateur et 1 guide. Livrable attendu : plan d'excavation annoté, feuille de contrôle signée et photos horodatées du chantier.

Contrôle	Fréquence	Action	Responsable
Zone dégagée	Avant chaque début de poste	Poser rubalise et panneaux	Opérateur ou chef d'équipe
Visibilité	À chaque manœuvre	Demander guide si angle mort	Opérateur
Stabilité sol	Après pluie ou gel	Réévaluer accès et charge	Chef de chantier
Arrêt et consigne	Chaque fin de journée	Immobiliser, caler, couper batterie si nécessaire	Opérateur

Astuce de terrain :

Quand tu débutes, filme ta manœuvre courte de 30 secondes pour revoir ta trajectoire, tu verras souvent 1 ou 2 choses à corriger que tu n'avais pas remarquées.

Ce qu'il faut retenir

Avant de conduire une mini pelle ou un chargeur, tu dois être formé et avoir une **autorisation écrite employeur**. Sur le chantier, repère réseaux, pentes, sol et obstacles, puis définis une **zone de sécurité** et un briefing avec signaux et guide.

- Balisage et circulation : cônes, rubalise, barrières, et tu ne démarres jamais si quelqu'un est en zone dangereuse.
- Manœuvres : vitesse lente près des piétons, et **guide au sol** dès qu'il y a un angle mort.
- Conduite : garde la **charge basse en déplacement**, réduis la charge sur terrain irrégulier, et immobilise/coupe le moteur pour ravitailler.

Prévois un point de rendez-vous d'évacuation. En cas d'incident, sécurise, préviens le chef de chantier et consigne les faits pour le rapport.

Lecture de plans et implantation

Présentation de la matière :

Dans le **BP aménagements paysagers**, **Lecture de plans** t'apprend à lire échelles, cotes et symboles, puis à réussir l'**implantation au sol** avec piquets et niveaux. Cette matière conduit à des évaluations certificatives en UC, en situation professionnelle, parfois avec écrit et oral, **en cours de formation**, sans coefficient national ni durée fixée.

Le diplôme se valide par **6 unités capitalisables**, et l'implantation revient sur plusieurs chantiers. J'ai vu un camarade gagner 15 minutes grâce au **contrôle des diagonales**, après 1 erreur de 5 cm sur une allée, ça vaccine.

Conseil :

Fais simple: Plan en main, 5 cotes à convertir, puis un tracé réel. Vise 2 séances de 25 minutes par semaine, même sur le parking de l'atelier.

Le piège, c'est de tracer trop vite. Avant de piqueter, vérifie l'orientation, un point fixe, et recalcule l'échelle 2 fois, tu évites les décalages.

- Garde une check-list: Échelle, axes, niveaux
- Note tes calculs sur le plan

Avec cette routine, ton implantation devient fiable.

Table des matières

Chapitre 1 : Lecture de plans techniques	Aller
1. Comprendre les bases d'un plan	Aller
2. Interpréter et exploiter un plan	Aller
Chapitre 2 : Traçage, piquetage, niveaux	Aller
1. Préparer le terrain	Aller
2. Traçage et alignement	Aller
3. Niveaux et implantation définitive	Aller
Chapitre 3 : Implantation des végétaux	Aller
1. Choisir les emplacements et la plante adaptée	Aller
2. Techniques de plantation et positionnement	Aller
3. Suivi et maintenance après implantation	Aller
Chapitre 4 : Implantation d'ouvrages et circulations	Aller
1. Choisir l'emplacement et gérer les contraintes	Aller
2. Tracer, piqueter et suivre les alignements	Aller
3. Implanter les ouvrages et organiser les circulations	Aller

Chapitre 1 : Lecture de plans techniques

1. Comprendre les bases d'un plan :

Objectif et public :

Lire un plan te permet de comprendre l'organisation d'un chantier, les niveaux, les plantations et les réseaux, ainsi que d'estimer les quantités et le temps nécessaire pour l'exécution.

Symboles et légendes :

Les symboles représentent arbres, arbustes, dallages, murets et points d'eau. Apprends la légende, repère les hachures et les codes de matériaux pour éviter les erreurs lors de l'implantation sur le terrain.

Échelle et cotes :

Comprends l'échelle, convertis la mesure du plan en réel et vérifie les cotes altimétriques. Une erreur d'échelle peut conduire à des reprises coûteuses et à des retards.

Exemple d'identification d'un symbole :

Sur un plan, un cercle avec croix indique un arbre à conserver. Si la légende précise Ø 0,6 m, tu dois prévoir un trou de plantation et la protection correspondante.

2. Interpréter et exploiter un plan :

Plan simple :

Un plan simple montre la vue de dessus, l'implantation des éléments principaux et les réseaux. Concentre-toi d'abord sur les contours, ensuite sur les alignements et enfin sur les détails de finition.

Repérage sur le terrain :

Utilise un ruban, une bêche ou un GPS topographique pour poser les cotes. Vérifie l'orientation nord, marque les axes et contrôle les distances entre repères avant toute excavation, à mes débuts j'ai confondu nord et sud, leçon retenue.

Livrables attendus :

Sur un chantier, le plan d'implantation, le plan coté et le bordereau de quantités sont indispensables. Tu dois fournir des cotes, surface chiffrée et estimation des matériaux pour la facturation.

Exemple d'implantation d'une allée :

Contexte client demande une allée de 50 m de long sur 1,2 m de large. Étapes: relevé, tranchée, pose bordures, mise en grave 0-20 mm, compactage et finition. Résultat: 60 m², délai 3 jours, coût estimé 1 800 euros.

Livrable attendu: plan coté avec cotes, bordereau matériaux détaillant 60 m², 12 m de bordures et volume de grave en m³.

Élément	Question à se poser
Plan d'implantation	Les axes et dimensions sont-ils cotés et lisibles
Échelle	Quelle est l'échelle et as-tu converti les valeurs pour le terrain
Orientation	Le nord est-il indiqué et cohérent avec le relevé sur place
Réseaux	As-tu identifié eau, électricité et évacuation avant de creuser
Quantitatif	Les surfaces et volumes sont-ils chiffrés pour le bordereau

Ce qu'il faut retenir

La **lecture d'un plan** te sert à comprendre l'organisation du chantier, repérer réseaux et niveaux, puis estimer quantités, délais et coûts.

- Apprends les **symboles et légende** : hachures, codes matériaux, arbres à conserver, points d'eau, pour éviter les erreurs d'implantation.
- Maîtrise **échelle et cotes** : convertis en réel, vérifie l'altimétrie, sinon tu risques reprises et retards.
- Sur le terrain, contrôle nord, axes et distances avant de creuser, et identifie eau, électricité, évacuation.

Pour être exploitable, ton plan doit mener à des **livrables de chantier** clairs : plan d'implantation, plan coté et bordereau quantitatif (surfaces, volumes, matériaux). En procédant du global vers les détails, tu sécurises l'exécution et la facturation.

Chapitre 2 : Traçage, piquetage, niveaux

1. Préparer le terrain :

Objectif et repères :

Avant de tracer, définis ton point zéro et l'axe principal, note les distances sur le plan, vérifie l'accessibilité et la présence de réseaux enterrés pour éviter toute surprise sur le chantier.

Outils et matériel :

Prends un cordeau, des piquets bois, un niveau laser ou optique, un mètre ruban de 50 m, un fil à plomb, un maillet et quelques sardines pour fixer les cordages solidement.

Sécurité et limites :

Signale les zones de fouille, protège les tranchées, vérifie la présence de câbles aériens et enterrés, et porte casque et gants. Demande un diagnostic réseaux si tu doutes de l'emplacement des conduites.

Exemple d'installation de repères :

Sur un jardin de 120 m², j'ai posé le point zéro au bord de la terrasse, installé 4 piquets principaux espacés de 10 mètres et tiré les cordes pour délimiter les zones plantées et l'allée.

Élément	Usage
Cordeau	Tracer des alignements droits
Piquets bois	Repères d'implantation et fixation de cordes
Niveau laser	Transfert de cotes et contrôle des pentes
Mètre ruban 50 m	Mesures longues et vérification des dimensions

2. Traçage et alignement :

Pose du cordage et repères :

Tire d'abord l'axe principal avec un cordeau tendu entre deux piquets, aligne avec le plan et pose des repères tous les 1 à 2 mètres pour garder la géométrie. Vérifie la tension régulièrement.

Piquetage pour massifs et allées :

Pour une allée, place des piquets tous les 2 à 3 mètres, pour un massif rapproches les repères à 1 mètre. Respecte les cotes du plan et matérialise les limites avec du pigment si besoin.

Contrôles et ajustements :

Contrôle les diagonales pour vérifier l'équerrage, mesure les distances avec deux personnes, et corrige les piquets si la déviation dépasse 20 mm pour garder une implantation précise.

Astuce pratique :

Quand tu fixes un cordeau, fais-le à hauteur constante de 10 à 15 cm au dessus du sol pour mieux visualiser l'implantation et éviter d'endommager le fil lors des passages.

3. Niveaux et implantation définitive :

Choisir l'appareil de niveau :

Pour des travaux sous 30 m utilise un niveau optique, pour plus de précision sur 50 m choisis un niveau laser, et pour zones encombrées un niveau à eau peut dépanner. Connais la précision de l'appareil.

Relevés de cotes et point zéro :

Prends les cotes de référence depuis le point zéro, note les altitudes relatives sur une feuille, relève au minimum 5 points par zone et inscris les hauteurs avec une précision de ± 5 mm quand c'est requis.

Transfert des niveaux sur le terrain :


Transfère les cotes sur les piquets en utilisant le niveau, règle la pente souhaitée, par exemple 1 à 2 pourcent pour l'évacuation des eaux, et vérifie chaque 5 à 10 mètres pour garantir la continuité.

Exemple d'implantation chiffrée :

Aménagement d'une allée de 50 mètres, pente demandée 1,5 pourcent, chute attendue 0,75 m. J'ai posé des piquets tous les 5 mètres, relevé 11 cotes et livré un tableau de nivellement avec précision $\pm 0,02$ m.

Graphique chiffré

Travaux publics et investissements climat en France (2020-2024)



Cas concret - mini projet :

Contexte : création d'une allée gravillonnée de 50 m et d'une terrasse de 20 m². Étapes : repérage, piquetage tous les 5 m, réglage slope 1,5 pourcent, contrôle visuel et mesuré. Résultat : pente mesurée 1,47 à 1,53 pourcent. Livrable attendu : plan d'implantation avec 12 piquets numérotés et tableau des cotes.

Tâche	Tolérance / fréquence
Vérifier le point zéro	Avant chaque phase, exactitude $\pm 0,01$ m
Contrôler la tension du cordeau	Toutes les 2 heures ou après manipulation
Relever les cotes intermédiaires	Tous les 5 à 10 mètres
Archiver le tableau de nivellement	Livré avec le dossier chantier

Astuce de terrain :

Si le niveau laser indique une dérive, recale l'appareil et refais un contrôle sur trois points connus. Une fois, j'ai perdu 30 minutes à cause d'un trépied mal serré, retiens ça.

Checklist opérationnelle :

Avant de quitter le chantier, vérifie le maintien des cordages, note les nouvelles cotes, range les piquets marqués, prends des photos des repères et laisse le plan de piquetage au chef d'équipe.

i Ce qu'il faut retenir

Avant de tracer, fixe ton **point zéro de référence** et l'axe principal, puis sécurise la zone (réseaux enterrés, tranchées, EPI). Trace au cordeau bien tendu, multiplie les repères et contrôle l'équerrage par les diagonales pour rester précis.

- Prépare le matériel : cordeau, piquets, mètre 50 m, fil à plomb, maillet, sardines, et **niveau laser ou optique**.
- Piquette selon l'usage : 2 à 3 m pour une allée, 1 m pour un massif, cordage à 10-15 cm du sol.
- Pour les niveaux, relève plusieurs points, note les altitudes (± 5 mm si nécessaire) et règle une **pente de 1 à 2 %** avec vérifs tous les 5 à 10 m.

Si l'appareil dérive, recale et recontrôle sur trois points connus. Avant de partir, stabilise les cordages, archive le tableau de nivellement, prends des photos et laisse un **plan de piquetage** clair à l'équipe.

Chapitre 3 : Implantation des végétaux

1. Choisir les emplacements et la plante adaptée :

Objectif et contraintes :

Choisir l'emplacement consiste à associer la plante au sol, au microclimat et à l'usage du lieu. Prends en compte l'ombre, le vent, la fréquentation et les réseaux enterrés avant toute décision.

Analyse du sol et microclimat :

Fais un test rapide du sol, observe la texture et l'humidité, note le pH si possible. Une observation de 10 à 20 minutes sur place suffit pour repérer les zones sèches et humides.

Préparation du point de plantation :

Prévois un volume de terre filtrée adapté à la racine, améliore le substrat si nécessaire avec 10 à 30 % de compost. Marque l'emplacement avec une piquette visible et notée sur ton plan.

Exemple d'implantation de haie basse :

Tu plantes 20 arbustes sur 12 mètres, espacement 60 cm, temps estimé 6 heures pour 2 personnes. Livrable attendu, plan de repérage et bordereau de plantation avec quantités.

2. Techniques de plantation et positionnement :

Mise en place pour arbres et arbustes :

Creuse un trou au moins deux fois plus large que la motte et de même profondeur. Positionne la motte au niveau du collet, évite d'enterrer le tronc pour limiter les risques de pourriture.

Alignement et repérage sur plan :

Utilise le plan d'implantation pour caler l'axe et respectes les distances. Pour une allée d'arbres, prévois 6 à 10 mètres d'espacement selon l'essence et 30 minutes par arbre en moyenne pour la pose et calage.

Paillage, tuteurage et calage :

Pose un paillage de 5 à 8 cm d'épaisseur pour conserver l'humidité et réduire les mauvaises herbes. Tuteure si la motte dépasse 80 cm ou pour des sujets fragiles, fixe le tuteur côté dominant du vent.

Type de végétal	Espacement conseillé	Profondeur de plantation	Remarque
Arbre de grande taille	8 à 10 m	Au niveau du collet	Prévoir 2 personnes pour la mise en place

Arbuste	0,6 à 2 m	Légèrement au-dessus du collet	Espacer selon le développement adulte
Vivace / couvre-sol	20 à 50 cm	Surface du godet	Planter en quinconce pour meilleure couverture

3. Suivi et maintenance après implantation :

Arrosage d'installation :

Arrose régulièrement les 2 à 3 premières semaines, puis espace à 2 arrosages par semaine pendant 2 mois suivant la météo. Contrôle la motte, elle doit rester humide mais non saturée d'eau.

Taille d'implantation et protection :

Fais une taille formative légère uniquement si nécessaire, cela évite de stresser le végétal. Mets en place protections contre les rongeurs et les gelées sur 1 à 3 saisons selon l'espèce.

Contrôle sanitaire et remplacement :

Inspecte à 1 mois, 3 mois et 12 mois après plantation pour détecter maladies ou mortalité. Remplace les plants morts dans les 6 mois et note les interventions sur le bon de maintenance.

Exemple d'arrosage d'installation :


Pour un massif de 50 vivaces, prévois 30 à 45 minutes d'arrosage initial, puis contrôles hebdomadaires pendant 2 mois. Livrable, fiche d'arrosage et relevé des observations pour le client.

Mini cas concret :

Contexte, terrasse d'une école de 120 m², sol argileux, objectif créer une bande fleurie et 6 arbustes. Étapes, analyse du sol, amendement 200 L de compost, implantation 6 arbustes espacés 2,5 m et 300 vivaces tous les 30 cm. Résultat, chantier réalisé en 2 jours par 3 personnes, taux de reprise 95% à 6 mois. Livrable attendu, plan de plantation à l'échelle 1/100, bordereau matériel et fiche de suivi sur 12 mois.

Graphique chiffré

Baisse du prix du compost déchets verts en France (2023-2026)



Check-list opérationnelle sur le terrain :

Étape	Action
Repérage	Vérifier les piquets, le plan et les réseaux
Préparation	Amender le trou et aérer la motte si nécessaire
Plantation	Respecter le collet et l'alignement du plan
Protection	Poser paillage, tuteur et protections nécessaires
Suivi	Programmer arrosages et contrôles à 1, 3 et 12 mois

Astuce issue du terrain :

Dans mes stages, noter toujours la provenance des plants, cela évite 30% des erreurs de reprise et facilite le remplacement si nécessaire.

i Ce qu'il faut retenir

Réussis ton **choix de l'emplacement** en liant plante, sol, microclimat et usage (ombre, vent, passage, réseaux). Fais un **test rapide du sol**, puis améliore le substrat avec 10 à 30 % de compost et marque précisément sur le plan.

- Creuse un trou 2 fois plus large que la motte et garde la profondeur au niveau du collet.
- Assure l'alignement et les distances (arbres 6 à 10 m, arbustes 0,6 à 2 m, vivaces 20 à 50 cm).
- Pose 5 à 8 cm de paillage et tuteure si besoin, côté vent dominant.

Après plantation, priorise l'**arrosage d'installation** : régulier 2 à 3 semaines, puis 2 fois par semaine selon météo. Contrôle à 1, 3 et 12 mois, remplace sous 6 mois si nécessaire et note la provenance des plants pour sécuriser la reprise.

Chapitre 4 : Implantation d'ouvrages et circulations

1. Choisir l'emplacement et gérer les contraintes :

Étude du site et repérage :

Commence par lire le plan fourni par la mairie, vérifie l'exposition, la pente et les accès. Repère les zones de passage et les points bas pour anticiper le drainage et l'implantation.

Distances, normes et recommandations :


Prends en compte les largeurs utiles, par exemple 0,90 m minimum pour un chemin piéton, 1,50 m pour une circulation bidirectionnelle, et prévoir réserves pour bordures et matériaux.

Repérage des réseaux enterrés :

Demande les plans réseaux à la collectivité, réalise des sondages et utilise un localiseur. Marque clairement les fourreaux, conduites et drains pour éviter les dégâts et les arrêt de chantier.

Exemple d'implantation d'une allée piétonne :

Allée de 30 m par 1,20 m, fondation 15 cm grave 0/31,5, pose 5 cm de grave 0/10, pente 1,5 % vers les avaloirs, 2 personnes, 1 jour de mise en œuvre.



2. Tracer, piqueter et suivre les alignements :

Matériel et repères sur le terrain :

Aies toujours avec toi corde, piquets, niveau laser, mètre ruban et bombe. Pose un repère principal pour tout reporter, contrôle les distances depuis un point fixe et note les altitudes.



Vérification de pente: viser entre 1% et 2% pour un drainage optimal

Technique de piquetage et contrôles :

Transfère les cotes du plan, fixe des cordes d'axe, vérifie les diagonales pour un rectangle et mesure les offsets pour bordures. Contrôle la perpendicularité avant de creuser.

Vérifier niveaux et pentes :

Utilise un niveau laser pour vérifier pentes de drainage, vise entre 1 % et 2 % pour les dalles et allées, et tolère moins de 5 mm d'écart sur les diagonales d'une terrasse.

Astuce de pro :

Marque au sol avec de la peinture fluo les points critiques, ça évite les erreurs quand il y a de la poussière ou du mauvais temps, et ça facilite la relève en fin de journée.

Élément	Usage	Largeur recommandée
Allée piétonne	Circulation piétons	0,90 m à 1,20 m
Allée principale	Passage deux sens	1,50 m à 2,00 m
Accès engins légers	Livraison et entretien	2,50 m à 3,00 m

Transfert des cotes et plans de calepinage :

Réalise un calepinage précis pour pavages et dalles, note les joints, les coupes et les seuils. Indique les cotes de référence sur le plan de chantier pour éviter les erreurs pendant la pose.

Exemple de piquetage d'une terrasse 4 x 3 m :

Pose 4 piquets aux angles, vérifie diagonales, déporte 20 cm pour la bordure, contrôle niveau laser, délai estimé 2 heures pour 2 personnes avec outillage de base.

3. Implanter les ouvrages et organiser les circulations :

Séquence type d'implantation :

Commence par le décapage, puis repère la fondation, coule le support ou pose la couche de fondation, installe bordures et finitions, puis vérifie l'alignement final avant compactage.

Choix des matériaux et gestion des eaux :

Privilégie les matériaux perméables en zone prévue pour infiltration, ajoute géotextile si nécessaire et prévois évacuations vers avaloirs lorsque l'infiltration n'est pas possible.

Coordination chantier et sécurité :

Organise les circulations machines et piétons, positionne une zone de livraison et une zone de stockage claire. Prévois signalisation, EPI et une personne référente pour la sécurité quotidienne.

Mini cas concret :

Contexte : création d'une allée principale de 25 m x 1,50 m sur un square municipal. Étapes : décapage 0,20 m, fondation grave 20 cm, pose pavés, bordures. Résultat : 37,5 m² praticables en 3 jours.

Livrable attendu :

- Plan d'implantation avec cotes et axes
- Bordereau quantitatif : 37,5 m² pavés, 7,5 m³ de grave
- Photos avant/après et procès verbal de réception

Exemple d'implantation d'un petit muret :

Muret de 6 m linéaires, 0,50 m de haut, fondation 0,30 m x 0,30 m, béton 0,4 m³, durée 1 jour pour 2 ouvriers, finition parement pierre.

Étape	Action	Contrôle
Repérage	Marquer axes et limites	Vérifier cotes et alignements
Fouilles	Décaper et creuser fondations	Contrôler profondeur et pente
Pose	Installer bordures et revêtement	Vérifier planéité et joints

Check-list opérationnelle terrain :

Vérification	Action
Plans disponibles	Comparer plan chantier et plan mairie
Repérage réseaux	Marquer et protéger les réseaux
Matériel prêt	Vérifier outillage et consommables
Sécurité	Installer signalisation et EPI

Retour d'expérience et erreurs fréquentes :

Ne pas sous-estimer le compactage ni la régularité des pentes. Une erreur fréquente est d'oublier le géotextile sous la couche drainante, ce qui provoque affaissement et mélanges de matériaux.

Exemple d'organisation de livraison :

Pour un chantier moyen, prévois 1 livraison de 10 t de grave par 50 m² préparés, place la zone de stockage à moins de 10 m de la zone de pose pour limiter manutention.

Ce qu'il faut retenir

Avant d'implanter une allée, une terrasse ou un muret, fais une **lecture du plan mairie**, observe exposition, pente, accès et points bas, puis anticipe le drainage et les largeurs utiles.

- Localise et marque le **repérage des réseaux enterrés** (plans, sondages, localiseur) pour éviter dégâts et arrêts.
- Trace et piquette avec repère fixe, cordes d'axe, contrôle diagonales, offsets et altitudes au laser.
- Vise des **pentés de drainage** de 1 % à 2 % et enchaîne la **séquence d'implantation** : décapage, fondation, bordures, revêtement, contrôle, compactage.

Organise aussi les circulations, la zone de livraison et la sécurité (EPI, signalisation, référent). Ne néglige pas compactage, géotextile et régularité des pentes : c'est là que naissent les désordres.

Plantation et mise en place des végétaux

Présentation de la matière :

Dans le BP Paysagers (Aménagements Paysagers), tu apprends les **gestes de plantation** sur chantier : Préparation du sol, implantation, plantation, semis, paillage, arrosage, protection, et rendu propre. Un camarade m'a dit qu'après 3 plantations réussies, il a enfin pris confiance.

Cette matière sert surtout à valider une unité capitalisable de **mise en place** des végétaux, évaluée en **situation professionnelle** pendant la formation, souvent sur 2 ans. Il n'existe pas de coefficient ni de durée nationale, la validation est acquies ou non acquies, sur 6 unités au total.

Conseil :

Pour réussir, installe une **routine de 2 séances** par semaine : 1 sur papier, 1 en TP, et chronomètre 20 minutes pour enchaîner préparation, plantation, arrosage.

Le jour de l'évaluation, pense **sécurité et finitions**, garde ces repères :

- Prépare 1 check-list en 8 étapes
- Révise 15 végétaux et leurs besoins sol eau
- Note 3 pièges fréquents, collet, tassement, arrosage

Si tu expliques chaque choix avec **1 phrase simple**, tu montres ton sens pro et tu sécurises ta validation.

Table des matières

Chapitre 1 : Choix des végétaux selon le site	Aller
1. Évaluer le site et ses contraintes	Aller
2. Choisir les végétaux adaptés et planifier	Aller
Chapitre 2 : Positionnement selon le plan	Aller
1. Comprendre le plan et les cotations	Aller
2. Transférer les repères sur le terrain	Aller
3. Ajuster le positionnement et vérifications	Aller
Chapitre 3 : Préparation des sols avant plantation	Aller
1. Diagnostiquer le sol et ses contraintes	Aller
2. Amender et améliorer la structure du sol	Aller
3. Préparer les trous et les buttes de plantation	Aller
Chapitre 4 : Techniques de plantation (arbres, arbustes, vivaces)	Aller
1. Planifier et préparer la plantation	Aller

2. Techniques selon le type de végétal [Aller](#)

3. Suivi et entretien après plantation [Aller](#)

Chapitre 5 : Paillage et protection à la reprise [Aller](#)

1. Importance et objectifs [Aller](#)

2. Types de paillage et mise en œuvre [Aller](#)

3. Protection mécanique et hydrique à la reprise [Aller](#)

Chapitre 1 : Choix des végétaux selon le site

1. Évaluer le site et ses contraintes :

Exposition et climat :

Regarde l'orientation, les vents dominants, l'ombre des bâtiments et l'ensoleillement. Note les gelées et la pluviométrie locale, ces données orientent le choix d'espèces tolérantes et durables sur site.

Sol et drainage :

Teste le sol pour la texture, le pH et la matière organique. Observe le ruissellement et la perméabilité, un sol compact demande amendement et parfois drainage pour assurer la reprise des plants.

Contexte urbain et usage :

Prends en compte le passage piéton, le stationnement et la présence d'infrastructures. Choisis des espèces qui supportent la pollution, le tassement et les contraintes mécaniques liées à l'usage.

Astuce visite de site :

Quand tu fais une visite, prends 30 minutes pour noter exposition, deux points d'humidité et une photo par secteur, cela évite 1 erreur de choix sur 3 lors du plan de plantation. Je me souviens d'un chantier où j'avais mal évalué le sol, résultat plusieurs plants perdus, et j'ai retenu la leçon.

2. Choisir les végétaux adaptés et planifier :

Objectifs esthétiques et fonctionnels :

Définit l'usage, le style et la durabilité attendue. Veux-tu une haie brise-vue, des massifs pour biodiversité ou des arbres d'ombrage qui deviendront structurants en 10 à 30 ans.

Choix des espèces et paramètres :

Sélectionne les espèces selon la rusticité, le besoin hydrique, la taille adulte et la résistance aux maladies. Favorise 2 à 3 espèces locales par strate pour limiter les échecs et faciliter l'entretien.

Entretien et cycle de vie :

Estime les besoins d'arrosage, taille et fertilisation sur 5 ans. Prends en compte une équipe, un budget et un contrat d'entretien pour garantir le succès du projet à moyen terme.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : aménagement d'un jardin collectif de 120 m² en banlieue, sol argileux, exposition plein sud, budget client 3 500 euros. Objectif, favoriser biodiversité et créer coin d'ombre.

Étapes : diagnostic 1 jour, correction du sol 0,5 jour avec 1 m³ de compost, plantation sur 2 jours de 12 arbustes, 40 vivaces et 3 petits arbres.

Résultat : couverture végétale établie, diminution du ruissellement, ombre partielle en 3 ans. Livrable attendu, plan de plantation, bon de commande de 55 plants et devis détaillé 3 450 euros.

Élément du site	Recommandation végétale	Densité indicative
Exposition plein sud	Plantes méditerranéennes, graminées, arbustes secs	4 à 6 plantes/m ² pour les massifs
Ombre dense	Fougères, hostas, céanothes tolérants	3 à 5 plantes/m ² selon taille
Sol argileux	Espèces tolérantes à l'humidité, racines profondes	Plantage à 0,8 à 1 m d'espacement pour arbustes

Avant de finaliser, vérifie la disponibilité des plantes chez les fournisseurs et ajuste les quantités selon pertes potentielles estimées à 5 à 15% la première année.

Action	À vérifier
Diagnostic du site	Orientation, sol, microclimat, photos
Choix des espèces	Rusticité, taille adulte, besoin hydrique
Calcul quantités	Densité, pertes prévues 5 à 15%
Planification	Durée chantier, main d'œuvre, matériel
Livrables	Plan de plantation, bon de commande, devis

Ce qu'il faut retenir

Pour réussir ton plan de plantation, commence par un **diagnostic du site** : lumière, vents, gel, pluie, puis **sol et drainage** (texture, pH, compaction) et contraintes d'usage en ville.

- Observe l'exposition et les microclimats, et prends des photos par secteur pour limiter les erreurs.
- Fais ton **choix des espèces** selon rusticité, besoins en eau, taille adulte, maladies, et privilégie 2 à 3 locales par strate.

- Anticipe la densité, la disponibilité fournisseur et 5 à 15% de pertes la 1re année.
- **Planifier l'entretien** sur 5 ans : arrosage, taille, budget et équipe.

Tu obtiens un aménagement durable si tu relies contraintes réelles du site et objectifs (ombre, biodiversité, brise-vue). Finalise avec des livrables clairs : plan de plantation, quantités et devis.

Chapitre 2 : Positionnement selon le plan

1. Comprendre le plan et les cotations :

Lecture des cotes et repères :

Sur le plan, repère les cotes en mètres, les axes et les symboles des végétaux. Identifie l'origine des coordonnées et note l'échelle pour convertir correctement chaque distance sur le terrain.

Échelle et orientation :

Vérifie l'échelle, par exemple 1/50 ou 1/100, puis oriente-toi avec le nord. Une erreur d'échelle de 2 fois bouleverse tout le positionnement, donc prends ton temps pour cette vérification.

Lignes et axes principaux :

Repère les axes principaux du jardin et les lignes droites à respecter. Cela te permettra de placer les plantations parallèlement aux bâtiments et d'aligner les allées et haies selon le projet.

Exemple d'interprétation d'un plan :

Sur un plan à l'échelle 1/100, une cote de 3 m correspond à 3 cm. Si le plan montre une allée à 1,5 m du mur, tu reportes exactement 150 cm sur le terrain depuis le mur.

2. Transférer les repères sur le terrain :

Choisir les références fixes :

Installe des repères fixes visibles, comme une borne ou un point d'angle du bâtiment. Ces références servent de point zéro pour toutes les mesures et évitent les décalages lors des reportings.

Tracer par coordonnées et cordeau :

Utilise un mètre, un laser ou une toise pour reporter les coordonnées. Trace les axes au cordeau tendu entre piquets, puis marque chaque position avec un piquet ou un marquage au spray.

Vérifier par diagonales et gabarits :

Pour un carré ou un rectangle, mesure les diagonales et assure-toi qu'elles sont égales dans une tolérance de 3 à 5 cm. Utilise des gabarits pour repérer l'empreinte exacte d'un massif.

Astuce terrain :

Pose d'abord les repères les plus visibles, ensuite les repères secondaires. Dans mon stage, marquer trois points principaux m'a évité 30 minutes de corrections sur un chantier de 200 m².

Symbole	Action terrain	Tolérance recommandée
Point d'implantation	Marquer par piquet et spray	±5 cm
Ligne d'alignement	Tracer au cordeau tendu	±2 cm par 10 m
Haie ou alignement d'arbustes	Reporter espace entre plants	±3 cm

3. Ajuster le positionnement et vérifications :

Respecter les distances minimales :

Vérifie les distances au bâti, aux cheminements et entre végétaux selon le plan. Respecte les dégagements de 0,5 m à 2 m selon la taille adulte des plantes indiquée sur le plan.

Tenir compte des réseaux et obstacles :

Demande les plans réseaux si disponibles et localise les tranchées, canalisations et câbles. Un décalage de 1 m peut éviter des dégâts coûteux et des interventions de réparation.

Contrôle final et validation :

Fais valider le positionnement par le chef de chantier ou le client avant plantation. Prends une photo d'ensemble et note les mesures pour le dossier chantier et le plan "tel que posé".

Exemple de mini cas concret :

Contexte, étapes, résultat et livrable :

Contexte : création d'une haie de 12 arbustes le long d'un chemin de 18 m. Espacement prévu 1,5 m, retrait du mur 1,0 m.

Étapes : 1 poser un piquet de référence au point zéro, 2 reporter 12 repères tous les 1,5 m, 3 vérifier diagonales et retraits, 4 valider par photo.

Résultat : 12 repères posés au cordeau avec une tolérance moyenne de 4 cm. Plantation réalisée le lendemain sans reprise.

Livrable attendu : plan "tel que posé" annoté, liste des coordonnées de chaque plante (12 lignes), 3 photos datées, et fiche repères signée par le chef de chantier.

Contrôle	Comment faire
Échelle du plan	Comparer cote plan et mesure sur terrain
Point zéro posé	Piquet visible et référencement sur plan
Distances entre plants	Mesurer chaque intervalle au mètre ruban

Vérification réseaux	Consulter plan réseaux avant fouille
Validation finale	Photo et signature du chef de chantier

Astuce d'ancien élève :

Pense à toujours placer deux repères de référence pour chaque axe, si un piquet bouge tu as une sauvegarde immédiate, ça m'a sauvé un chantier de 120 m2 une fois.

Ce qu'il faut retenir

Pour implanter correctement, commence par lire les cotes, l'origine des coordonnées et l'orientation. La **vérification de l'échelle** est vitale, sinon tout est faux.

- Choisis un **point zéro fiable** (borne, angle de bâtiment) et garde-le visible.
- Reporte les mesures au mètre/laser et trace les **axes au cordeau** avant de piqueter ou marquer au spray.
- Valide tes formes avec le **contrôle des diagonales** (tolérance 3 à 5 cm) et des gabarits si besoin.
- Respecte les distances au bâti, anticipe réseaux et obstacles, puis fais valider.

Avant de planter, prends une photo d'ensemble et note tes mesures. Tu sécurises le chantier et peux produire un plan « tel que posé » clair.

Chapitre 3 : Préparation des sols avant plantation

1. Diagnostiquer le sol et ses contraintes :

Objectif :

Comprendre la nature du sol pour choisir les bonnes plantes et les bons amendements, tu éviteras des erreurs coûteuses et des reprises de chantier inutiles.

Tests rapides sur le terrain :

Fais un test de texture à la main, un test de percolation de 30 minutes et un pH papier maison, ces gestes prennent 10 à 30 minutes et donnent des indications utiles.

Analyse en laboratoire :

Envoie un prélèvement si tu suspectes pollution ou si tu veux un diagnostic précis, compte 15 à 20 jours pour le résultat, demande NPK et matière organique.

Exemple d'analyse rapide :

Sur un chantier j'ai fait un test de percolation, l'eau stagnait après 45 minutes, on a donc prévu un drainage avant plantation.

2. Amender et améliorer la structure du sol :

Quand amender ?

Amende quand le sol est pauvre, sableux ou compact, ou si la plante a besoin d'une terre fertile. Prévois travaux 1 à 2 semaines avant la plantation pour stabiliser le mélange.

Choix des amendements :

Utilise compost mûr pour la fertilité, terre végétale pour apporter volume, et sable pour alléger l'argile. Dose indicative, compost 20 à 40 L/m² selon besoin.

Application pratique :

Incorpore les amendements sur 20 à 30 cm de profondeur, pour obtenir 20 cm d'épaisseur sur 5 m² tu auras besoin d'environ 1 m³ de terre amendée.

Astuce de stage :

Pour 100 m² de massifs, prévois environ 2 à 3 m³ de compost et 4 à 6 heures de travail pour 2 personnes avec une motobineuse et râteau.

Amendement	Usage	Dose indicative
Compost mûr	Apporter matière organique et nutriments	20 à 40 L/m ²
Terre végétale	Créer un lit de plantation	0,1 m ³ /m ² pour 10 cm d'épaisseur

Sable grossier	Alléger sols lourds, améliorer drainage	10 à 30 % du mélange
----------------	---	----------------------

Remarque pratique :

Ne mélange pas d'engrais minéral concentré directement dans la motte, préfère un apport mesuré en surface ou un engrais à diffusion lente si nécessaire.

3. Préparer les trous et les buttes de plantation :

Tailles et profondeurs :

Creuse un trou 1,5 fois plus large que la motte, la profondeur doit laisser la motte au même niveau que le sol fini, pour un arbre compte souvent 60 à 80 cm de profondeur.

Drainage et gestion de l'eau :

En terrain mal drainé, installe 20 à 30 cm de grave en fond, ou crée une butte de 20 à 40 cm pour surélever la plante et éviter la stagnation d'eau.

Finitions et paillage :

Applique 5 à 8 cm de paillage organique, laisse 5 cm sans paillage autour du collet pour éviter pourriture, le paillage réduit les arrosages jusqu'à 50 %.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour une haie de 25 mètres, on a préparé 25 trous, consommé 0,6 m3 de compost et fini le chantier en 6 heures à 2 personnes, les arbustes ont repris en 3 semaines.

Mini cas concret :

Contexte :

Aménagement d'un jardin de 100 m2 avec 5 arbustes et 2 arbres, sol argileux compact, objectif amélioration pour plantation durable.

Étapes :

Diagnostic initial 30 minutes, décapage 10 m2, apport de 2 m3 de compost et 1 m3 de terre végétale, creusement de 7 trous selon tailles des plantes.

Résultat :

Plantation réalisée en 1 journée par 2 personnes, aucun signe de stress après 1 mois, arrosage réduit de moitié grâce au paillage.

Livrable attendu :

Document de chantier avec quantités chiffrées, plan d'implantation, volumes utilisés 2 m3 compost, 1 m3 terre végétale, temps passé 8 heures à 2 personnes.

Checklist opérationnelle sur le terrain :

Étape	À vérifier
-------	------------

Prélèvement et test	pH, drainage, texture
Quantités d'amendement	Litres ou m3 nécessaires
Profondeur des trous	1,5 × diamètre motte, collet au niveau
Paillage	Épaisseur 5 à 8 cm, dégager collet

Astuce d'ancien élève :

Marque toujours les volumes sur ton bordereau, les chiffres évitent les discussions avec le chef et aident pour la facturation, ça m'a sauvé plusieurs fois.

Ce qu'il faut retenir

Avant de planter, fais un **diagnostic rapide du sol** pour choisir plantes et corrections, et éviter des reprises de chantier. Texture, percolation et pH donnent déjà de bonnes infos; passe au labo si tu suspectes une pollution ou veux NPK et matière organique.

- Amende 1 à 2 semaines avant avec des **amendements bien dosés** : compost (20 à 40 L/m²), terre végétale pour le volume, sable pour alléger l'argile, incorporés sur 20 à 30 cm.
- Creuse des **trous au bon niveau** (1,5 fois la motte, collet au niveau du sol) et gère l'eau par grave au fond ou butte si ça stagne.
- Pose un **paillage efficace** (5 à 8 cm) en laissant 5 cm libres autour du collet, et note les volumes pour le suivi et la facturation.

Si tu chiffres les quantités et contrôles drainage, profondeur et paillage, tu sécurises la reprise des plantes et tu réduis nettement les arrosages. Une préparation soignée te fait gagner du temps et évite les erreurs coûteuses.

Chapitre 4 : Techniques de plantation (arbres, arbustes, vivaces)

1. Planifier et préparer la plantation :

Préparer le matériel :

Avant d'attaquer, rassemble pelle, bêche, fourche, piquet, lien, tuteur, brouette et engrais de fond si nécessaire. Vérifie l'état des outils et prévois 1 trousse de premiers secours sur le chantier.

Choisir la plante et vérifier son état :

Regarde la motte ou les racines, cherche pourriture, dessèchement ou noeuds. Pour un arbre en motte, mesure le diamètre de la motte afin d'adapter la largeur du trou. Une motte en bon état reprend mieux.

Dimensions du trou et position :

Creuse un trou large mais peu profond, 2 à 3 fois le diamètre de la motte pour un arbre, 1,5 à 2 fois pour un arbuste, 20 à 30 cm pour une vivace. Laisse la base de la motte au niveau du sol fini.

Exemple d'estimation du temps :

Planter un arbre standard prend en moyenne 45 à 90 minutes selon l'accès au site, la motte et le tuteurage. Planter 10 vivaces te prendra environ 1 heure en groupe.

2. Techniques selon le type de végétal :

Arbres : gestes clés :

Pose l'arbre au centre, vérifie le collet, coupe les liens, replace la motte sans remonter la motte, rebouche en couches en tassant modérément, forme une cuvette d'arrosage et installe au moins 2 tuteurs pour 1 à 2 ans.

Arbustes : plantation et densité :

Pour les arbustes, plante en respectant l'espacement recommandé, souvent 0,5 à 2 mètres selon l'espèce. Fais attention à la hauteur de plantation, supprime les branches basses si nécessaire pour faciliter l'aération.

Vivaces : plantation en masse :

Pour les vivaces, ouvre un sol meuble sur 20 à 30 cm, espace les plants selon la taille adulte, 20 à 50 cm, et assure un bon contact racinaire pour éviter les poches d'air qui gênent la reprise.

Astuce pratique :


Souvent les erreurs viennent d'un trou trop profond, garde toujours le collet visible. Un arbre planté trop profond mettra 2 à 3 fois plus de temps à reprendre, voire risque de périr.

Type de plantation	Avantage	Inconvénient
Conteneur	Reprise rapide, toute saison	Risque de racines circonférentielles
Mottee	Bonne protection des racines	Manipulation lourde, besoin d'engins
Racines nues	Moins coûteux, léger à transporter	Plantation saisonnière stricte, soins intensifs

3. Suivi et entretien après plantation :

Arrosage et surveillance :

Arrose systématiquement après la pose, puis 1 à 2 fois par semaine pendant 2 à 3 mois suivant la météo. Pour un arbre jeune, compte 30 à 50 litres par arrosage la première année.



Tuteurage, protection et taille :

Pose tuteur sur 1 à 2 ans, fixe avec lien souple. Protège du gibier si besoin et évite la taille sévère la première année, une taille de formation minimale suffit pour équiper l'arbre.

Paillage et entretien du sol :

Pose 5 à 10 cm de paillage organique en laissant 5 cm autour du tronc. Le paillage réduit l'évaporation et diminue le désherbage pendant 1 à 2 saisons.

Exemple de suivi chiffré pour 12 arbres :

Pour 12 arbres plantés, prévois 12 x 40 litres à l'installation, puis 1 arrosage hebdomadaire de 40 litres par arbre pendant 12 semaines si la pluie est insuffisante.

Mini cas concret :

Contexte : aménagement d'une cour de 500 m² avec 12 arbres d'alignement et 48 arbustes de haie basse, délai 3 jours. Étapes : repérage, creusement, pose des plants, tuteurage, paillage et arrosage initial.

Résultat : reprise estimée à 90% à 6 mois, haie couvrante formée à 18 mois. Livrable attendu : plan de plantation chiffré, registre de chantier avec 3 dates d'arrosage par mois et photos de pose.

Vérification terrain	Action
Présence du collet	Ajuster profondeur de pose
Stabilité du tuteur	Renforcer ou repositionner
Humidité du sol	Programmer arrosages
Paillage en place	Renouveler si nécessaire

Astuce de stage :

Marque chaque plant avec une étiquette et note la date de plantation, cela t'évite 30 minutes de recherche la semaine suivante quand tu dois arroser ou contrôler la reprise.

Ce qu'il faut retenir

Pour réussir tes plantations, tu planifies : matériel prêt, plante saine (motte/racines), et un trou **large mais peu profond** avec le collet visible.

- Adapte le trou : arbre 2 à 3x la motte, arbuste 1,5 à 2x, vivace 20 à 30 cm, sans enterrer la base.
- Gestes clés : rebouche par couches, tasse modérément, cuvette d'arrosage, et **tuteurage sur 1 à 2 ans** pour les arbres.
- Après : arrose régulièrement (arbre 30 à 50 L), pose un **paillage organique 5 à 10 cm** en gardant 5 cm autour du tronc, surveille collet, tuteur et humidité.

Évite surtout le trou trop profond : la reprise peut être 2 à 3 fois plus lente, voire échouer. Étiquette tes plants et note la date pour faciliter le suivi et les contrôles.

Chapitre 5 : Paillage et protection à la reprise

1. Importance et objectifs :

Pourquoi pailler à la reprise ?

Le paillage protège les jeunes plants en limitant l'évaporation, en gardant la fraîcheur du sol et en évitant la concurrence des mauvaises herbes pendant les premiers 2 à 12 mois après plantation.

Objectifs pratiques :

Viser 70 à 90 pour cent de couverture du sol pour diminuer l'arrosage de 30 à 50 pour cent, faciliter la reprise et réduire le désherbage manuel pendant au moins 6 mois.

Résultats attendus :

Tu dois obtenir une reprise plus rapide, un taux de survie supérieur et une régulation thermique meilleure en été, avec une baisse visible des adventices dès 4 à 8 semaines après pose.

Exemple d'application :

Sur un massif de vivaces, un paillage de 5 cm de broyat a réduit le désherbage hebdomadaire à une intervention mensuelle, et la consommation d'eau a baissé de 40 pour cent la première saison.

2. Types de paillage et mise en œuvre :

Matières organiques :

Broyat, écorce, compost mûr ou feuilles broyées apportent matière organique et favorisent la microfaune. Épaisseur type 3 à 8 cm pour les couvre-sol, 5 à 10 cm pour arbustes et arbres récemment plantés.

Matières inorganiques :

Pierre concassée, gravier ou paillage géotextile sont durables et utiles sur talus secs, mais n'améliorent pas la structure du sol et demandent un entretien différent.



Représentation visuelle



Application de paillage organique de 5 à 10 cm pour réduire l'évaporation

Mise en œuvre et épaisseur :

Pose après arrosage d'installation, en évitant le contact direct avec les collets. Respecte 3 à 10 cm selon matériau, compacte légèrement si nécessaire et prévois 1 à 2 cm d'appoint par an.



Représentation visuelle



Appliquer 5 cm de paillis pour réduire l'évaporation d'eau

Exemple de choix de paillage :

Pour une haie d'arbustes en sol léger, j'ai posé 8 cm d'écorce fine, ce qui a permis une économie d'eau de 35 pour cent et une reprise nette au bout de 3 mois.



Matériau	Épaisseur recommandée	Durée utile	Avantage principal
Broyat d'arbres	5 à 8 cm	6 à 24 mois	Apporte matière organique
Écorce	5 à 10 cm	12 à 36 mois	Aspect esthétique, longue durée
Gravier	2 à 5 cm	Indéterminée	Drainage et durabilité
Toile géotextile	Sous paillage uniquement	3 à 10 ans	Limite forte des mauvaises herbes

3. Protection mécanique et hydrique à la reprise :

Protection contre le piétinement et le vent :

Installe des barrières légères, tuteurs ou grillages temporaires sur 2 à 6 semaines si le site est exposé. Évite l'écrasement des plants pendant la phase racinaire initiale.

Arrosage ciblé et irrigation d'appoint :

Arrose à la reprise 1 à 2 fois par semaine selon météo, cible la zone racinaire et utilise goutte à goutte pour économiser 30 à 60 pour cent d'eau par rapport à l'arrosage en pluie.

Surveillance, interventions et erreurs fréquentes :

Vérifie l'humidité, l'épaisseur du paillis et la présence de fourmis ou rongeurs chaque semaine pendant 2 mois. Évite de monter le paillis sur le collet, c'est l'erreur la plus fréquente.

Astuce de stage :

Surveille les 3 premières pluies après paillage, ajuste l'épaisseur si le sol reste trop sec, et note la date de pose pour un suivi annuel simple et efficace.

Mini cas concret :

Contexte : Aménagement d'une noue plantée de 120 m² après urbanisation, sol pauvre et exposition sud. Étapes : test de sol, arrosage initial 200 L, pose de 8 cm de broyat sur 120 m², fixation contre érosion.

Exemple de résultat chiffré :

Résultat : Taux de reprise évalué à 92 pour cent après 6 mois, réduction d'arrosage de 45 pour cent. Livrable attendu : fiche chantier avec plan, quantité posée 0,96 m³ de broyat par 10 m² et rapport photo.

Check-list opérationnelle :

Tâche	Fréquence	Critère de réussite
Contrôler humidité du sol	Hebdomadaire pendant 8 semaines	Sol humide à 10 cm
Vérifier épaisseur du paillis	Mensuelle	5 à 8 cm selon végétal
Surveiller collets	Après chaque intervention	Paillis à 5 cm du collet
Noter interventions	À chaque chantier	Fiche chantier complète

Ce qu'il faut retenir

À la reprise, le paillage protège tes plants en limitant l'évaporation, en gardant le sol frais et en freinant les adventices pendant 2 à 12 mois. Vise **70 à 90 % de couverture** pour faciliter la reprise et réduire l'entretien.

- Choisis organique (broyat, écorce, compost) pour enrichir le sol, ou minéral/géotextile pour la durabilité.
- Pose après arrosage, sur 3 à 10 cm selon le matériau, et **éviter le contact au collet**.
- Prévois un arrosage ciblé (idéalement goutte à goutte) pour **réduire l'arrosage** et protège du piétinement/vent si besoin.

Contrôle humidité, épaisseur et ravageurs chaque semaine au début : une **surveillance 8 semaines** évite les erreurs et sécurise un bon taux de survie. Note la date de pose et complète par un léger appoint annuel.

Semis, engazonnement et végétalisation

Présentation de la matière :

En BP Paysagers (Aménagements Paysagers), « Semis, engazonnement et végétalisation » te fait travailler la **mise en place du végétal**, du diagnostic du sol jusqu'aux soins de démarrage. Cette matière conduit à des évaluations surtout **en situation professionnelle**, réalisées en cours de formation, sur chantier ou sur plateau technique, avec des échanges oraux possibles. Le **coefficient national** et une **durée unique** ne sont pas fixés, car la certification est organisée en unités capitalisables.

Concrètement, tu dois savoir préparer un lit de semences, choisir un mélange, gérer le roulage, l'arrosage, les regarnis, et prévenir les échecs (croûte, battance, oiseaux). Un de mes amis a tout raté une fois pour avoir semé trop profond, depuis il vérifie toujours avec 2 grattages de contrôle. Les unités validées restent acquises pendant 5 ans.

Conseil :

Travaille comme sur un vrai chantier: En 30 minutes, entraîne-toi à expliquer ta méthode du jour, sol, météo, objectif, matériel, puis à justifier tes choix. Ça change tout le jour où on te questionne.

Fais-toi une routine simple, que tu répètes 3 fois par semaine, même 20 minutes:

préparer le sol, semer ou poser, assurer le suivi. Et pense traçabilité, doses, réglages, c'est souvent là que ça coince.

- Choisir le bon mélange
- Régler le semoir
- Arroser sans tasser
- Planifier les regarnis

Le piège classique, c'est de confondre vitesse et précipitation, prends 2 minutes pour relire ton plan d'action, et tu gagnes des points sans effort.

Table des matières

Chapitre 1 : Préparation du lit de semences	Aller
1. Préparer le sol et l'implantation	Aller
2. Choisir et mettre en place le substrat	Aller
Chapitre 2 : Semis, engazonnement, regarnissage	Aller
1. Semis en pleine terre et technique	Aller
2. Engazonnement : choix et pose	Aller
3. Regarnissage et entretien	Aller
Chapitre 3 : Soins de démarrage (arrosage, roulage)	Aller
1. Arrosage	Aller

- 2. Roulage [Aller](#)
- 3. Surveillance et ajustements [Aller](#)

Chapitre 1 : Préparation du lit de semences

1. Préparer le sol et l'implantation :

Objectif et repères :

L'objectif est d'obtenir un lit de semences meuble, drainant et homogène pour favoriser une levée rapide et régulière et limiter les pertes par asphyxie ou lessivage.

Méthode pas à pas :

Débroussailler et enlever les débris, ameublir la surface sur 10 à 15 cm, briser les mottes et niveler avec un râteau avant d'appliquer le mélange de substrat.

- Profondeur cible 10 à 15 cm pour la plupart des plantations de gazon et semis fins
- Surface exempte de cailloux et racines pour éviter les points durs
- Pente légère de 1 à 2% pour assurer le drainage

Astuce de terrain :

En stage, j'utilisais une règle de 2 m et un niveau à bulle pour vérifier la planéité, cela te fait gagner 10 à 15 minutes pour 100 m² et évite les poches d'eau.

2. Choisir et mettre en place le substrat :

Composition recommandée :

Pour un semis d'engazonnement courant, vise un mélange composé d'environ 60% de terreau, 30% de sable et 10% de compost, ajusté selon la nature du sol existant.

Élément	Pourcentage
Terreau	60%
Sable	30%
Compost	10%

Profondeur et nivellement :

Étaler le mélange sur une épaisseur de 2 à 3 cm pour semis de gazon, ou 4 à 6 cm si tu remplaces une couche importante, puis niveler et tasser modérément pour assurer contact graines-sol.

Entretien initial :

Arroser avec 5 à 10 mm d'eau après semis pour humidifier sans lessiver, puis maintenir un arrosage léger 1 à 2 fois par jour en fonction de la météo jusqu'à la levée.

Exemple d'aménagement d'un carré de semis :

Contexte 50 m² pour engazonnement, étapes: décaisser 10 cm, apporter 0,15 m³/m² de substrat soit 7,5 m³, niveler et rouler modérément, résultat: levée visible en 14 à 21 jours. Livrable: fiche technique et volumes.

Tâche	Vérification
Retirer les débris	Surface propre et homogène
Ameubler 10 à 15 cm	Profondeur mesurée
Appliquer substrat	Mélange conforme et épaisseur correcte
Arrosage initial	Humidité uniforme sans lessivage

Erreurs fréquentes et conseils :

Évite d'enterrer les graines trop profondément, un excès de compaction ou un mauvais drainage ruinent souvent la levée, prends le temps de vérifier la planéité et les volumes commandés avant chantier.

Exemple d'erreur classique :

Une fois en stage, nous avons compacté trop fort un carré de 30 m², la levée a été inégale et nous avons dû refaire 40% de la surface, garde toujours un contrôle du tassement.

Ce qu'il faut retenir

Tu cherches un **lit de semences homogène**, meuble et drainant pour une levée rapide, sans asphyxie ni lessivage.

- Nettoie, retire cailloux et racines, ameublis à 10-15 cm, brise les mottes et nivele; vise une **pente de drainage légère** (1-2%).
- Étale un **mélange terreau-sable-compost** (60/30/10) sur 2-3 cm (ou 4-6 cm si remplacement), puis fais un **tassement modéré**.
- Après semis, arrose 5-10 mm puis maintiens léger 1-2 fois/jour jusqu'à la levée.

Vérifie la planéité (règle + niveau) et les volumes avant chantier. Évite graines trop profondes, compaction excessive et drainage insuffisant, sinon la levée devient irrégulière et tu risques de devoir refaire une partie de la surface.

Chapitre 2 : Semis, engazonnement, regarnissage

1. Semis en pleine terre et technique :

Objectif et conditions :

Le but du semis est d'assurer une levée homogène et un couvert rapide, sans provoquer d'érosion. Sème au meilleur moment, généralement au printemps ou en début d'automne, quand la température est stable.

Méthodes et équipements :

Tu peux semer à la main pour des petites surfaces, ou utiliser un semoir porté ou traîné pour 50 m² et plus. Règle la dose, la profondeur et protège par un léger rouleau après semis.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur 120 m² j'ai utilisé un semoirrotatif, dose réglée à 25 g/m², obtention d'une levée régulière en 10 jours, sans repiquage ni perte d'ensemencement.

2. Engazonnement : choix et pose :

Types d'engazonnement :

Choisis entre semis, gazon en plaques ou rouleaux selon budget et délai. Les plaques donnent un gazon immédiat, les semis coûtent moins cher mais demandent 4 à 8 semaines de suivi intensif.

Pose et finition :

Pose les plaques bord à bord, arrose immédiatement, et roule légèrement pour assurer contact sol-racines. Après semis, passe un rouleau fin et protège par un paillage léger en pente forte.

Astuce terrain :

Pour éviter les nids de poule, vérifie la planarité et enlève les mottes supérieures. En stage, c'est l'erreur la plus fréquente que je voyais, ça coûte du repiquage.

Type	Dose (g/m ²)	Profondeur de semis (mm)	Germination (jours)
Gazon sport	30	5	7 à 14
Gazon ornemental	20	5	10 à 20
Regarnissage	20 à 40	Superficiel	7 à 21

Arrosage après semis :

Arrose légèrement et régulièrement, 5 à 12 minutes matin et soir selon débit, pour garder la surface humide sans lessiver les graines. La priorité est la continuité d'humidité pendant les 14 premiers jours.

3. Regarnissage et entretien :

Quand intervenir ?

Interviens dès que la couverture est inférieure à 80 pour cent ou quand les zones clairsemées dépassent 5 m². Le regarnissage est conseillé au printemps ou début d'automne pour favoriser la reprise.

Techniques et quantités :

Pour regarnir, scarifie légèrement, épands 20 à 40 g/m² de semence, ajoute 5 à 10 mm de terreau meuble, puis roule et arrose. Évite les semis en période de canicule sans irrigation assurée.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une pelouse de 200 m² j'ai appliqué 30 g/m², 8 mm de terreau, arrosage 2 fois par jour 10 minutes, reprise visible à 3 semaines, couverture estimée à 90 pour cent.

Cas concret :

Contexte : jardin communal de 200 m² avec zones piétinées 15 pour cent. Étapes : scarifier 200 m², semer 30 g/m² soit 6 kg, étaler 8 mm terreau, rouler, arroser 14 jours. Résultat : reprise 88 pour cent en 6 semaines. Livrable : fiche chantier avec quantités, photo avant/après et bon de livraison des 6 kg de semences.

Erreurs fréquentes et conseils :

Les principales erreurs sont un semis trop profond, un rouleau manquant ou un arrosage irrégulier. Prévois toujours 5 pour cent de semences en plus, et note la météo pour adapter l'arrosage.

Vérification	Fréquence	Action
Humidité de surface	2 fois par jour	Arroser 5 à 15 minutes selon débit
Tassement local	Hebdomadaire	Aérer et repercer si nécessaire
Présence de mauvaises herbes	Toutes les 2 semaines	Désherbage manuel ou coupe basse
Couverture après 6 semaines	Contrôle à 6 semaines	Planifier regarnissage local si < 80 %

Astuce de stage :

Prépare toujours un petit kit avec 500 g de semences, un rouleau léger et un pulvérisateur pour pouvoir intervenir rapidement sur les zones qui ne reprennent pas.

 **Ce qu'il faut retenir**

Tu vises une levée homogène et un couvert rapide sans érosion. Sème surtout au printemps ou début d'automne, règle dose et profondeur, puis assure le contact sol-graines avec un léger roulage.

- **Semis en pleine terre** : main sur petites zones, semoir dès 50 m², profondeur faible (environ 5 mm) et dose adaptée au type de gazon.
- **Choix d'engazonnement** : semis moins cher mais suivi 4 à 8 semaines; plaques ou rouleaux pour un rendu immédiat, posés bord à bord puis arrosés et roulés.
- **Arrosage régulier 14 jours** : humidité continue, léger matin et soir, sans lessiver; regarnis si couverture sous 80 pour cent ou zones clairsemées.

Pour regarnir, scarifie, sème (20 à 40 g/m²), ajoute 5 à 10 mm de terreau, roule et arrose. Évite les erreurs classiques : semis trop profond, absence de rouleau, arrosage irrégulier, et garde un peu de semences en réserve.

Chapitre 3 : Soins de démarrage (arrosage, roulage)


1. Arrosage :

Objectif et timing :

Après semis ou pose de gazon, l'arrosage vise à maintenir la surface humide jusqu'à l'enracinement, surtout pendant les 14 premiers jours, période critique pour la germination et l'établissement.

Méthodes et volumes :

Arrose en pluie fine le matin ou en fin d'après-midi pour éviter l'évaporation excessive. Compte environ 5 à 10 litres par m2 par arrosage selon la saison et le type de sol.



- Préférer arrosages fréquents et légers les 7 à 10 premiers jours
- Augmenter la quantité et espacer après 2 semaines pour favoriser l'enracinement profond
- Adapter les volumes en cas de chaleur, augmenter de 20 à 50% si nécessaire

Exemple d'arrosage ciblé :

Sur un chantier de 300 m2 en mai, j'ai arrosé 2 fois par jour la première semaine à 6 litres/m2, puis 1 fois par jour la deuxième semaine, réduisant les trous secs de 90%.

Type de surface	Fréquence première semaine	Volume approximatif par arrosage (litres/m2)
-----------------	----------------------------	--

Semis fin sur sol léger	2 à 3 fois par jour	6 à 10
Gazon en plaques	2 fois par jour	8 à 12
Sol lourd argileux	1 à 2 fois par jour	5 à 8

2. Roulage :

Pourquoi et quand ?

Le roulage vise à assurer un contact sol-grain ou sol-racine homogène, limiter la dessiccation et empêcher les déplacements de semences après pluie ou vent. Roule dans les 24 à 48 heures suivant le semis.

Technique et pression :

Utilise un rouleau lisse léger, 50 à 80 kg/m de largeur utile selon le matériel. Évite le sur-roulage, une pression trop élevée compacte le sol et freine l'enracinement.

- Faire d'abord une passe légère dans le sens des lignes puis une croisée si nécessaire
- Sur gazon en plaques, un léger roulage stabilise les dalles sans forcer sur les jonctions

Astuce pratique :

Si tu n'as qu'un petit rouleau manuel, fais des passes courtes et vérifie la porosité, tu éviteras la compaction.

Je me souviens d'un stage où on avait roulé trop fort, le gazon a eu du mal à reprendre pendant 3 semaines, morale, sois prudent avec le poids.

3. Surveillance et ajustements :

Signes de stress et actions :

Surveille la couleur, la pousse des feuilles et la tenue des plants. Si jaunissement ou zones sèches persistent après 3 jours, augmente la fréquence ou la quantité d'eau de 20% et vérifie le drainage.

Mini cas concret :


Contexte : pose de gazon en semis sur 250 m² en avril, sols sableux, météo chaude.

Étapes : 1) Arrosage 2 fois par jour 7 jours à 7 l/m², 2) Roulage léger le jour 1, 3) Réduction progressive à 3 arrosages hebdo après 3 semaines.

Résultat : couverture uniforme à 95% au bout de 28 jours, consommation totale d'eau estimée 6 125 litres sur 4 semaines. Livrable attendu : rapport chantier simple avec planning arrosage, volumes par m² et date de roulage.

Graphique chiffré

Suivi couverture chantier et contexte sécheresse



Tâche	Fréquence	Seuil d'action
Vérifier humidité superficielle	Chaque matin	Sol sec après 8 heures
Contrôler germination	Tous les 7 jours	Germination < 70% à 14 jours
Inspecter compactage	Après roulage	Visuelle : tracés persistants
Adapter arrosage	Hebdomadaire	Température > 25°C

i Ce qu'il faut retenir

Après semis ou pose de gazon, l'arrosage doit garder la surface humide pendant les **14 premiers jours**. Arrose en **pluie fine** le matin ou en fin d'après-midi, autour de 5 à 10 l/m² (augmente si forte chaleur).

- Jours 1 à 10 : arrosages fréquents et légers, sans ruissellement.
- Après 2 semaines : espace et augmente les apports pour encourager l'enracinement profond.
- Roule sous 24 à 48 h pour un **contact sol-grain** : rouleau lisse 50 à 80 kg/m, **roulage léger** pour éviter la compaction.

Surveille chaque matin l'humidité, la couleur et les zones sèches. Si le stress persiste 3 jours, augmente l'eau d'environ 20% et vérifie le drainage. Note volumes et date de roulage pour un suivi clair.

Entretien des végétaux et des sols

Présentation de la matière :

Dans le **BP Paysagers** (Aménagements Paysagers), **Entretien des végétaux** et des sols t'apprend à observer, diagnostiquer, puis intervenir: Tonte, taille, arrosage, paillage, désherbage, et gestion des déchets verts.

Tu es évalué en **CCF sur chantier**, en situation professionnelle, durée variable. Pas de **coefficient**, tu valides 6 UC au fil de 2 ans, et en apprentissage c'est au moins 800 heures en centre. Le BP demande **10/20 de moyenne**. Un ami a perdu des points en oubliant de justifier son paillage.

Conseil :

Chaque semaine, fais 2 entraînements de 20 minutes: Tu prends une zone, tu notes 3 symptômes, puis tu choisis 1 action et 1 précaution. Ça te prépare au stress du jour J, et ça te fait gagner du temps en CCF.

Le jour du CCF, montre ta méthode, et parle simple. Pense à: Voici tes repères.

- Observer avant d'agir
- Justifier la technique choisie
- Sécuriser ton poste

Si tu bloques, reviens au **sol, plante, contexte**, et explique ton choix.

Table des matières

Chapitre 1 : Tonte, débroussaillage, désherbage	Aller
1. Tonte et techniques de coupe	Aller
2. Débroussaillage et désherbage	Aller
Chapitre 2 : Tailles de formation et d'entretien	Aller
1. Objectifs et principes	Aller
2. Techniques selon les types de végétaux	Aller
3. Organisation pratique et sécurité	Aller
Chapitre 3 : Fertilisation et amélioration des sols	Aller
1. Nutriments essentiels et diagnostic du sol	Aller
2. Types de fertilisants et mode d'action	Aller
3. Amélioration de la structure et entretien du sol	Aller
Chapitre 4 : Surveillance sanitaire, interventions	Aller
1. Détecter et diagnostiquer les ravageurs et maladies	Aller
2. Planifier et réaliser les interventions	Aller

3. Suivi, prévention et gestion intégrée [Aller](#)

Chapitre 1 : Tonte, débroussaillage, désherbage

1. Tonte et techniques de coupe :

Objectif et fréquence :

La tonte permet de garder un gazon dense, limiter les maladies et éviter la montée en graine. Selon la saison, tonds toutes les 7 à 14 jours pour une pelouse ornementale très fréquentée.

Techniques et réglages :

Régule la hauteur selon l'espèce, par exemple 3 à 4 cm pour une pelouse sportive et 5 à 6 cm pour une prairie fleurie. Avance à 3 à 5 km/h pour une coupe nette et régulière.

Entretien de l'outil :

Affûte la lame toutes les 10 à 20 heures d'usage et contrôle les fixations avant chaque chantier. Change la lame après 50 à 100 heures selon l'usure et nettoie le carter après chaque intervention.

Astuce de terrain :

Lors de ton premier passage, trace une bande de référence le long d'une allée, cela te donne un repère droit pour tout le reste du chantier, et réduit le temps de finition.

Exemple d'application :

Pour une pelouse de 200 m² en croissance active, prévois environ 30 minutes de tonte, un réglage à 4 cm, et la collecte des déchets dans un sac de 60 litres.

2. Débroussaillage et désherbage :

Objectif et motifs :

Le débroussaillage évite l'embroussaillage, réduit les risques d'incendie et facilite l'accès aux espaces verts. Le désherbage protège les plantations et limite la concurrence hydrique et nutritive.

Méthodes et matériel :

Choisis lame triangulaire pour ronces, fil nylon pour herbes fines, et coupe-bordures pour les bordures. Compte 2 à 3 passes sur végétation dense et remplace la tête après 5 à 10 heures d'utilisation.

Contrôle et respect du milieu :

Repère les plantes protégées et les zones de nidification, et garde une bande de sécurité de 1 à 2 m autour des mares ou niochirs. Travaille tôt le matin pour déranger moins la faune.

Mini cas concret :

Contexte : aménagement d'un parc communal de 1 200 m², talus envahi par ronces et herbes hautes, délai d'exécution fixé à 6 heures pour 2 opérateurs.

- Étape 1 – Préparation du chantier : repérage des zones sensibles, sécurisation, équipement du matériel.
- Étape 2 – Débroussaillage mécanique : 2 passes avec lame puis finition au coupe-bordures.
- Étape 3 – Désherbage manuel des vivaces autour des plantations, et évacuation des déchets.
- Résultat et livrable : parc désherbé et talus abaissé de 12 cm en moyenne, 6 sacs de 120 litres évacués, photos avant-après et fiche chantier remise au maître d'ouvrage.

Exemple d'intervention :

Sur un talus de 500 m² envahi par les ronces, 2 opérateurs ont mis 3 heures pour réduire la hauteur de végétation de 80%, et ont produit 3 sacs de 120 litres de déchets verts.

Élément	Contrôle rapide
Casque et protection auditive	Port obligatoire, vérification des attaches
Gants et lunettes	Pas de déchirure, lunettes anti-projection
Lame ou fil de coupe	Affûtage et tension OK
Carburant et huile	Quantité suffisante pour la journée
Périmètre sécurisé	Barrière ou signalisation en place

Erreurs fréquentes et conseils :

Ne pas enlever assez de déchets peut étouffer le gazon et favoriser les maladies. Planifie la collecte, évite de tondre l'herbe mouillée, et note l'heure et la durée de chaque intervention pour le suivi.

Exemple d'organisation chantier :

Pour 1 000 m², prévois 2 opérateurs, 3 heures de travail, 2 sacs de 120 litres pour les déchets, et une pause de 30 minutes, cela améliore la qualité et la sécurité du chantier.

Ce qu'il faut retenir

La tonte densifie le gazon et limite les maladies : adapte la fréquence (7 à 14 jours) et la hauteur (3 à 4 cm sportif, 5 à 6 cm prairie) pour une **coupe nette et régulière**. Entretiens ton matériel : lame affûtée, fixations contrôlées, carter nettoyé.

- Avance à 3 à 5 km/h et trace une bande de référence pour gagner du temps.

- Débroussaille et désherbe pour réduire **risques d'incendie** et concurrence des plantes : lame pour ronces, fil pour herbes fines, 2 à 3 passes si dense.
- Respecte le milieu : repère zones sensibles et garde 1 à 2 m de sécurité près des mares ou nichoirs.

Collecte les déchets pour éviter d'étouffer le gazon, ne tonds pas l'herbe mouillée, et note durée et heure pour un **suivi de chantier** fiable. Priorise aussi les EPI et la sécurisation du périmètre.

Chapitre 2 : Tailles de formation et d'entretien

1. Objectifs et principes :

Raison de la taille :

La taille sert à orienter la croissance, maintenir la santé des végétaux et sécuriser l'espace public. Tailler augmente la lumière et l'aération, réduit les maladies et améliore l'esthétique du site.

Principes de base :

Coupe propre, angle adapté et conservation d'une charpente saine sont essentiels. Retire le bois mort, évite les tailles excessives et favorise les coupes proches du collet pour cicatrisation efficace.

Quand tailler ?

Choisis la période selon l'espèce et l'objectif. Taille de formation au printemps ou en fin d'hiver, taille d'entretien au début de l'été, taille sanitaire immédiatement dès détection des maladies.

Exemple de calendrier de taille :

Pour une haie de troène, taille légère en fin juin, restructuration tous les 3 ans en février, et nettoyage sanitaire dès l'apparition de branches malades ou cassées.

2. Techniques selon les types de végétaux :

Arbres d'ornement :

Privilégie l'élagage léger pour conserver une silhouette. Pour branches supérieures, coupe jusqu'à une fourche saine, évite d'enlever plus de 25 % de la couronne la même année.



Représentation visuelle




Privilégier la taille légère pour conserver la santé des végétaux



Représentation visuelle





Arbustes et haies :

Favorise la taille en volume et la formation de plusieurs étages. Pour les arbustes à floraison estivale, taille en fin d'hiver, pour les floraisons printanières taille après floraison.

Fruitier et formation :

Pour pommiers et poiriers, pratique la taille en gobelet ou en palmette selon le besoin. Recherche 6 à 8 branches charpentières bien réparties pour une production stable.

Végétal	Type de taille	Période	Fréquence
Arbre d'ornement	Élagage léger	Fin d'hiver	Tous les 2 à 5 ans
Haie mixte	Taille de formation et entretien	Printemps et été	1 à 2 fois par an
Fruitier	Formation et fructification	Hiver et après récolte	Annuel ou bisannuel

3. Organisation pratique et sécurité :

Outils et affûtage :

Utilise sécateur, ébrancheur et scie adaptés. Affûte régulièrement, nettoie les lames après chaque chantier et désinfecte entre sujets malades pour éviter la propagation.

Sécurité et élagage en hauteur :

Porte casque, lunettes et gants. Pour travail en hauteur, utilise harnais homologué et cordes. Ne monte pas dans l'arbre sans formation, et fais appel à un collègue pour surveiller.

Suivi et entretien post-taille :

Surveille cicatrisation et repousses. Note les interventions sur le carnet de chantier, planifie une visite de contrôle à 6 mois pour constater reprise ou besoin de nouvelles coupes.

Astuce de stage :

Prends des photos avant-après et note heure et durée. Ces preuves facilitent les retours client et te permettent d'évaluer 30 à 50 minutes gagnés par zone avec l'expérience.

Exemple de chantier concret :

Contexte : Taille de formation de 5 pommiers palissés sur 50 mètres de verger. Étapes : diagnostic 15 minutes par arbre, coupe de formation 40 minutes par arbre, nettoyage 20 minutes au total.

Résultat et livrable attendu :

Livrable : Fiche chantier avec photos, plan de taille et temps passé. Objectif chiffré : réduire le volume de branches de 30 %, 5 arbres traités en 4 heures pour 2 personnes.

Tâche	Fréquence	Priorité
Vérifier outils et affûtage	Avant chaque chantier	Haute
Repérer bois malade	Chaque inspection	Très haute
Estimer volume à enlever	Avant coupe	Moyenne
Nettoyer et consigner interventions	Après chantier	Haute

Exemple d'erreur fréquente :

Couper trop de bois en une année fragilise la plante, souvent observé chez débutants. Mieux vaut étaler la restructuration sur 2 à 3 saisons pour limiter le stress.

Astuce organisationnelle :

Calcule un rendement moyen de 2 à 3 arbres par heure pour l'entretien courant, adapte ce chiffre selon accessibilité et diamètre des branches pour mieux planifier ton temps.

Ce qu'il faut retenir

La taille sert à guider la croissance, améliorer lumière et aération, limiter les maladies et sécuriser l'espace. Vise une **coupe propre et nette**, conserve une charpente saine, enlève le bois mort et évite les excès.

- Choisis le bon moment : **taille de formation** en fin d'hiver ou printemps, entretien début été, sanitaire dès qu'un problème apparaît.
- Adapte aux végétaux : élagage léger des arbres (max 25 % de couronne), haies en volume, fruitiers avec 6 à 8 charpentières.
- Travaille propre et sûr : outils affûtés et désinfectés, EPI et **sécurité en hauteur** avec matériel homologué.

Après intervention, fais un **suivi post-taille** : cicatrisation, repousses, photos et consignation, puis contrôle à 6 mois. Étale les grosses restructurations sur 2 à 3 saisons pour réduire le stress.

Chapitre 3 : Fertilisation et amélioration des sols

1. Nutriments essentiels et diagnostic du sol :

Pourquoi analyser le sol ?

Faire une analyse de sol te permet d'éviter des erreurs coûteuses, d'ajuster précisément les apports et d'assurer la santé des végétaux. Un test coûte généralement entre 20 et 60 euros par prélèvement.

Principaux éléments à connaître :


Azote, phosphore, potassium, pH et matière organique, ce sont les bases. L'azote influe sur la croissance, le phosphore sur l'implantation, le potassium sur la résistance aux stress.

Quand et comment prélever ?

Prélève 10 à 20 carottes de terre sur 0 à 20 cm pour une pelouse ou massif, mélange-les et envoie un échantillon. Fais cela tous les 3 ans pour suivre l'évolution.

Exemple d'analyse :

Un test indique pH 5,2, matière organique 2,1%, phosphore faible, potassium moyen, azote variable. Tu vas viser une correction du pH et un apport de compost à 30 t/ha.



2. Types de fertilisants et mode d'action :

Fertilisants minéraux :

Les engrais minéraux apportent rapidement des éléments nutritifs. Utilise-les pour corriger des carences ponctuelles, en respectant les doses indiquées par l'analyse du sol.

Amendements organiques :

Compost, fumier, tourbe et paillis améliorent la structure, la capacité de rétention et la vie du sol. Un apport moyen est de 20 à 40 tonnes par hectare pour un apport notable de matière organique.

Choisir entre organique et minéral :

Prends l'organique pour le long terme et la minéral pour un effet rapide. Combine les deux pour un résultat équilibré et durable sur 2 à 3 saisons.

Astuce stage :

Sur chantier, note toujours le type d'engrais utilisé et la dose appliquée sur la fiche chantier, ça t'évitera des doublons ou des surdosages.

Élément	Rôle	Formes courantes
Azote	Favorise la croissance foliaire	Nitrate, urée, compost
Phosphore	Aide à l'enracinement	Superphosphate, fumier
Potassium	Renforce la résistance au stress	Sulfate de potasse, cendres
Matière organique	Améliore la structure et la vie microbienne	Compost, lombricompost

3. Amélioration de la structure et entretien du sol :

Apports de matière organique :

Incorpore du compost mûr à 10-30 l/m² dans les massifs au moment de la plantation, cela augmente la capacité de rétention d'eau et nourrit les organismes du sol.

Correction du pH et amendements calciques :

Si le pH est inférieur à 6,5, prévois un apport de chaux. Pour un jardin, 1 à 3 kg de chaux par 10 m² suffisent selon le test. Respecte toujours le délai d'incorporation.

Graphique chiffré



Drainage et structure :

Pour les sols compactés, réalise un décompactage sur 10 à 30 cm et ajoute du sable grossier ou du compost pour améliorer la porosité et limiter les flaques après pluie.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier, on a amélioré un sol argileux en appliquant 25 t/ha de compost, puis en passant un décompacteur sur 20 cm. Après 18 mois, la croissance a augmenté de 30%.

Action	Quand	Dose indicative
Apport de compost mûr	Automne ou printemps	20 à 40 t/ha
Chaulage	Après analyse du pH	1 à 3 kg/10 m ² selon besoin
Apport d'engrais minéral	Au moment de la montée en végétation	Selon préconisation labo

Mini cas concret :

Contexte : Aménagement d'un jardin public de 500 m² avec pelouse et massifs, sol argileux, pH 5,2, matière organique 2,0%.

Étapes :

- Réaliser deux prélèvements représentatifs et analyser en laboratoire.

- Appliquer 1,5 t de chaux répartie sur 500 m² pour remonter le pH vers 6,5.
- Incorporer 1 m³ de compost mûr au total, soit environ 20 t/ha, sur les massifs.
- Planifier apport d'engrais NPK à dose réduite la 1^{re} année après la mise en place.

Résultat et livrable attendu :

Résultat : pH corrigé à 6,4 en 6 mois, matière organique estimée à 3,0% après 12 mois, croissance des plantations améliorée de 25%.

Livrable :

Remets un rapport chiffré comprenant l'analyse initiale, le plan d'apport (quantités en kg ou m³), le calendrier d'intervention et les recommandations pour le suivi. Ce document sert de preuve en chantier.

Checklist opérationnelle :

Tâche	Objectif	À faire sur le terrain
Analyse de sol	Connaître les besoins	Prélèvements 10 à 20 points
Choix du produit	Éviter le surdosage	Suivre la notice et la préconisation labo
Dosage	Sécurité et efficacité	Peser ou mesurer avant application
Incorporation	Assurer contact sol-matière	Biner ou passer le motoculteur 10 à 20 cm
Suivi	Vérifier l'efficacité	Reprendre une analyse dans 12 à 18 mois

Astuce d'ancien élève :

Note systématiquement les apports dans ton carnet chantier et prends des photos avant-après, ça sert en TP et en dossiers pour le Brevet Professionnel.

Ce qu'il faut retenir

Pour fertiliser juste, commence par une **analyse de sol** : tu ajustes les apports, évites le surdosage et suis l'évolution (tous les 3 ans). Prélève 10 à 20 carottes à 0-20 cm, mélange, puis envoie l'échantillon.

- Lis les bases : **azote phosphore potassium**, pH et **matière organique** (croissance, enracinement, résistance).
- Choisis les produits : organique pour le long terme, minéral pour corriger vite, souvent en combinaison.

- Améliore le sol : compost, décompactage si besoin, et **corriger le pH** avec chaux si trop acide.

Note toujours type et dose sur la fiche chantier, et documente avant-après. Un plan d'apport chiffré, un calendrier et un suivi (analyse à 12-18 mois) rendent tes résultats durables et prouvables.

Chapitre 4 : Surveillance sanitaire, interventions

1. Détecter et diagnostiquer les ravageurs et maladies :

Méthodes d'observation :

Regarde régulièrement les plantes à plusieurs hauteurs, note les anomalies sur feuilles, tiges et racines. Fais des rondes de surveillance toutes les 2 semaines en saison active, et plus souvent si tu vois des symptômes.

Signes à repérer :

Cherche feutrage, décoloration, trous, chancres, fruits abîmés, galeries et dépôts collants. Note l'intensité et la localisation, évalue la proportion de plants touchés pour décider si l'action est nécessaire.

Utilisation d'outils et prélèvements :

Emporte loupe x10, sécateur propre, sachets étiquetés et gants. Prélève feuille ou rameau sain et atteint, compte individus sur un échantillon de 10 plantes pour estimer pression et progression.

Exemple d'identification :

Tu constates 15% des feuilles avec poudre grise et taches circulaires, loupe confirme conidiophores, diagnostic probable d'oïdium. Tu notes date, parcelle, intensité puis passes au plan d'intervention adapté.

Élément	Symptômes	Seuil d'intervention	Intervention recommandée
Puceron	Miellat, gaules déformées	Plus de 10% des pousses touchées	Jet d'eau, savon noir, auxiliaires ou insecticide homologué
Mineuse	Galeries sur feuilles	Galeries sur 5 feuilles sur 10	Ramassage ciblé, pièges à phéromone, traitement localisé
Oïdium	Poudre blanche sur feuilles	Plus de 10% de la surface foliaire atteinte	Éclaircie, augmentation ventilation, traitement soufre ou bio
Mildiou	Taches humides et sporulation	Taches sur plus de 5% du feuillage	Retirer organes atteints, fongicide adapté, réduire humidité

2. Planifier et réaliser les interventions :

Choix des méthodes :

Préfère des solutions non chimiques d'abord, comme taille sanitaire, lâcher d'auxiliaires ou méthodes physiques. N'agis chimiquement que si les seuils sont dépassés et si les alternatives sont insuffisantes.

Préparation du chantier :

Vérifie météo, prépare EPI, mélange et dosage, et signes d'accès. Consacre 30 à 60 minutes à la préparation pour un chantier standard, cela évite erreurs et gaspillages.

Application et sécurité :

Respecte notices, doses et délai de réentrée indiqué, protège points d'eau avec une distance d'au moins 5 mètres, évite traitements par vent fort et note l'opérateur et la dose appliquée.

Astuce pratique :

Sors toujours photos avant et après, cela sert de preuve pour le client et t'aide à suivre l'efficacité sur 7 à 14 jours après intervention.

3. Suivi, prévention et gestion intégrée :

Enregistrement et traçabilité :

Garde un registre avec date, parcelle, identification, produit, dose, opérateur et météo. Un fichier ou carnet d'une page par intervention suffit pour assurer traçabilité et conformité en cas de contrôle.

Techniques préventives :

Favorise sols équilibrés, paillage, bonnes variétés et rotations culturales. Le paillage réduit le stress hydrique et peut diminuer la pression d'herbes indésirables d'environ 30% la première année.

Communication avec le client :


Explique risques, délais après traitement et gestes à éviter. Remets un livrable simple, par exemple une fiche intervention avec photos, date, durée et recommandations pour suivi dans les 48 heures.

Exemple d'intervention concrète :

Contexte : haie de laurier de 120 mètres avec colonies de pucerons couvrant 20% des pousses. Étapes : observation 30 minutes, lavage au jet 45 minutes, application savon noir 3 L mélange, repérage auxiliaires.

Graphique chiffré

France – Croissance du biocontrôle et part de marché (2018-2024)




Résultat et livrable :

Résultat : réduction visible à 2 jours, infestation estimée à 2% après 7 jours. Livrable attendu : fiche intervention de 1 page, 6 photos avant/après, temps passé 2 heures, coût main d'oeuvre 120 euros.

Graphique chiffré

France – Ventes de substances actives (t)



Élément	Question à se poser
Visite	As-tu observé anomalies récurrentes ou ponctuelles ce jour ?
Identification	Le signe est-il pathologique, physiologique ou lié au stress ?
Seuil	Le seuil d'intervention est-il dépassé selon tes relevés ?
Protection	As-tu préparé EPI, zones tampon et affichage client ?
Suivi	As-tu planifié contrôle à J+7 et à J+30 si nécessaire ?

i Ce qu'il faut retenir

Pour gérer ravageurs et maladies, mise sur des **rondes de surveillance** régulières, un diagnostic documenté et des actions proportionnées au **seuil d'intervention**.

- Observe feuilles, tiges et racines toutes les 2 semaines (plus si symptômes), repère trous, feutrage, miellat, taches ou galeries, et estime le pourcentage de plants touchés.
- Utilise loupe x10, sécateur propre et prélèvements étiquetés, puis choisis d'abord des **solutions non chimiques** (taille, auxiliaires, piégeage) avant tout traitement.

- Si tu traites, sécurise (EPI, météo, zones tampon) et tiens un **registre de traçabilité** complet.

Planifie un contrôle à J+7 (et J+30 si besoin) avec photos avant/après. Explique au client les délais et gestes à éviter, et remets une fiche simple de suivi.

Constructions paysagères et revêtements

Présentation de la matière :

En BP Paysagers (Aménagements Paysagers), « **Constructions paysagères** et revêtements te met sur du concret: Préparer une circulation, poser un dallage, caler des bordures, gérer pentes et niveaux, et viser un rendu propre qui dure.

Cette matière conduit surtout à la validation de **l'UC5 infrastructures**, évaluée en **mise en situation** pendant la formation, avec des attendus comme la préparation du **fond de forme** et la réalisation de l'ouvrage. Il n'existe pas de coefficient national ni de durée unique, car l'évaluation dépend du chantier.

Le diplôme repose sur **6 unités capitalisables** dont 1 UCARE, en formation continue la durée minimale est de 1 000 heures et 12 semaines en milieu professionnel, en apprentissage c'est 2 ans avec au moins 800 heures en centre. Je me souviens d'un ami, il a gagné des points juste en soignant les finitions.

Conseil :

Travaille comme sur un vrai chantier: Prends 20 minutes avant chaque exercice pour relire le plan, repérer les niveaux, et lister ton ordre de tâches. Le piège classique, c'est d'aller trop vite et d'oublier les contrôles au fur et à mesure.

Pour réviser, fais 2 entraînements courts par semaine, même 45 minutes, et tiens une check-list que tu réutilises partout:

- Contrôler les niveaux souvent
- Soigner les coupes et joints
- Laisser un chantier propre

Le jour de l'évaluation, explique calmement tes choix techniques, ça montre que tu maîtrises ton geste et ton raisonnement.

Table des matières

Chapitre 1 : Décaissement et fond de forme	Aller
1. Préparer le décaissement	Aller
2. Réaliser le fond de forme	Aller
Chapitre 2 : Montage de murets et escaliers	Aller
1. Choisir matériaux et fondations	Aller
2. Poser un muret étape par étape	Aller
3. Réaliser escaliers extérieurs	Aller
Chapitre 3 : Revêtements (pavage, dallage, stabilisé)	Aller
1. Choix et matériaux	Aller

2. Préparation du support et pose	Aller
3. Entretien, erreurs fréquentes et cas pratique	Aller
Chapitre 4 : Terrasses et platelages	Aller
1. Choix des matériaux et contraintes	Aller
2. Mise en œuvre de la structure et drainage	Aller
3. Pose, fixation et entretien	Aller
Chapitre 5 : Finitions, nettoyage, gestion des déchets	Aller
1. Finitions sur les revêtements et bordures	Aller
2. Nettoyage final du chantier	Aller
3. Gestion des déchets et obligations réglementaires	Aller

Chapitre 1 : Décaissement et fond de forme

1. Préparer le décaissement :

Étude du terrain :

Avant de creuser, étudie le sol, la nature des couches, la présence de cailloux et la nappe phréatique. Prends les plans topographiques et note précisément les cotes existantes sur site.

Implantation et repères :

Pose des piquets et des rubans, reporte les cotes et trace les axes principaux. Prévois des repères tous les 5 mètres pour rester précis pendant l'excavation et éviter les erreurs.

Sécurité et réseaux :

Contacte le gestionnaire pour le repérage des réseaux, effectue un diagnostic avant travaux et installe des protections. Une fois, j'ai failli creuser au mauvais endroit, depuis je vérifie toujours deux fois.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier de 300 m², la planification de la pelle et des enlèvements a réduit le temps de décaissement de 20%, soit 2 jours gagnés, et limité les coûts de transport.

Élément	Quantité indicative
Pelle 12 t	1 unité pour 300 m ²
Benne	8 m ³ par rotation
Main d'oeuvre	2 à 4 personnes selon complexité
Volume déblais	1 m ³ = environ 1,3 tonne selon nature

2. Réaliser le fond de forme :

Contrôle des cotes et pentes :

Vérifie la cote finale avec un laser ou niveau à bulle et relève la pente selon le plan. Une pente de 2% évacue correctement l'eau sur la plupart des terrasses et allées.

Mise en place et compactage :

Dépose les matériaux de fond en couches de 15 à 20 cm, compacte à chaque passe pour atteindre la portance requise. Vise une densité utile autour de 95% du Proctor pour un support stable.

Finition et vérification :

Fais un dernier contrôle visuel et avec l'outil de nivellement. Mesure les cotes aux points clés, note les écarts et corrige si l'écart dépasse 2 cm pour respecter la tolérance.

Exemple de cas concret :

Contexte: aménagement d'une terrasse de 200 m2. Étapes: décaisser 30 cm, évacuer 60 m3 de terre, poser grave bitume 15 cm et compacter. Résultat: fond stable, livraison en 5 jours. Livrable: plan d'exécution et bordereau de travaux avec volumes chiffrés.

Étape	Action	Critère de validation
Plan	Vérifier cotes et volumes	Plan conforme signé
Repérage	Repérer réseaux et piqueter	Aucun réseau endommagé
Décaissement	Enlever les terres jusqu'à cote	Volume déblais conforme au bordereau
Compactage	Compacter par couches successives	Densité ≥ 95% Proctor

i Ce qu'il faut retenir

Pour réussir le décaissement et le fond de forme, tu dois préparer, mesurer et contrôler à chaque étape, du sol jusqu'à la tolérance finale.

- Avant de creuser, fais une **étude du terrain**, relève les cotes et repère la nappe, puis sécurise et localise les réseaux.
- Implants avec piquets, axes et **repères tous les 5 m** pour garder la précision pendant l'excavation.
- Au fond de forme, contrôle cotes et **pente de 2%**, puis pose en couches de 15 à 20 cm avec compactage.
- Valide la portance à **95% du Proctor** et corrige si l'écart dépasse 2 cm.

Planification et contrôles réguliers te font gagner du temps et évitent les reprises coûteuses. Note tes mesures aux points clés pour justifier la conformité du chantier.

Chapitre 2 : Montage de murets et escaliers

1. Choisir matériaux et fondations :

Types de matériaux :

Pour un muret tu peux choisir pierre naturelle, bloc béton, briques ou gabions, chaque matériau a son poids, son esthétique et son prix. Compte environ 50 à 120 euros par mètre linéaire selon le matériau.

Préparation du lit de pose :

Le lit de pose doit être stable et nivelé, 10 à 20 cm de grave ou concassé compacté à 95 % de l'indice Proctor est une bonne base pour un muret courant.

Fondations et drainage :

Pour des murets jusqu'à 1,2 m de hauteur, réalise une semelle de fondation de 30 à 40 cm de largeur et 30 cm de profondeur, avec un lit de béton maigre et drains si le sol est humide.

Exemple d'application :

Pour un muret de 10 m, 0,6 m de hauteur et pierre sèche, prévois environ 2,5 t de pierre, 0,6 m³ de grave et 10 heures de travail à 2 personnes pour le montage.

2. Poser un muret étape par étape :

Implantation et repères :

Trace l'axe du muret avec cordeau et piquets, vérifie le niveau sur toute la longueur. Pose des repères tous les 1 à 2 m pour garder une hauteur constante et une pente maîtrisée.

Garnissage et montage des assises :

Commence par les assises, pose les plus grosses pierres ou blocs en quinconce. Remplis derrière le mur avec du grave 0/20 et compacte toutes les 30 cm pour limiter les tassements.

Jointoiement et finitions :

Pour finition, choisis un joint tiré ou serré selon l'esthétique. Laisse sécher 24 à 48 heures avant tout chargement important et arrose légèrement pour une bonne prise des mortiers.

Astuce de chantier :

Garde toujours 2 à 3 pierres de secours de chaque format pour corriger des écarts de hauteur, cela évite de devoir recouper ou reprendre une assise entière.

Élément	Quantité pour 1 m linéaire	Remarque
Pierre ou bloc	0,12 à 0,5 m ³	Selon hauteur et épaisseur

Grave 0/20	0,05 à 0,1 m ³	Remplissage arrière
Mortier	15 à 30 litres	Pour joints et assises
Temps de pose	1 à 2 h par mètre	Selon complexité et équipe

3. Réaliser escaliers extérieurs :

Choix de la configuration :

Détermine si l'escalier sera droit, tournant ou avec paliers, en fonction de la pente et de l'emprise. Un escalier droit est le plus simple, il demande moins d'ajustements en chantier.

Calcul des marches et giron :

Respecte la règle approximative 2 x hauteur de marche plus giron égal 62 à 64 cm. Si la hauteur totale est 120 cm, avec une hauteur de marche 16 cm, il faudra 8 marches.

Mise en œuvre et sécurité :

Pour marches en pierre, assure une épaisseur d'au moins 6 cm et une surface antidérapante. Prévois un nez de marche de 2 à 3 cm et garde 1 m de largeur minimale pour confort d'usage.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : terrasses successives, hauteur à franchir 150 cm. Étapes : mesurer hauteur, calculer hauteur marche 15 cm, nombre de marches 10, prévoir 11 giron de 32 cm, poser marches en pierres calcaires.

Résultat : escalier droit de 10 marches, largeur 1,2 m, temps de réalisation 2 jours pour 2 personnes, matériaux 180 kg de pierre, livraison d'un plan côté en format A4 et photo chantier.

Check-list terrain :

Utilise ce tableau pour vérifier les points essentiels avant départ de chantier.

Action	Vérification
Implantation	Cordeau en place, piquets tous les 2 m
Fondation	Profondeur 30 cm min, grave compactée
Évacuation des eaux	Drain ou pente arrière prévu
Sécurité	Barrière temporaire si dénivelé > 1 m
Finitions	Joint complet, nettoyage et photo finale



Ce qu'il faut retenir

Tu choisis ton muret (pierre, blocs, briques, gabions) selon budget et rendu, puis tu sécurises la tenue dans le temps. Vise un **lit de pose stable** et anticipe l'eau.

- Base : 10 à 20 cm de grave compactée (objectif 95 % Proctor) et, jusqu'à 1,2 m, semelle 30 à 40 cm de large sur 30 cm de profondeur avec drainage si besoin.
- Montage : cordeau et repères tous les 1 à 2 m, assises en quinconce, remblai en grave 0/20 compacté par couches de 30 cm.
- Escaliers : choisis la forme, applique la **règle 2x hauteur** + giron = 62 à 64 cm, et assure une **sécurité antidérapante** (épaisseur 6 cm, nez 2 à 3 cm, largeur min 1 m).

Soigne les joints, laisse sécher 24 à 48 h et garde des pierres de secours pour rattraper les niveaux. Avant de partir, vérifie implantation, fondation, évacuation des eaux, sécurité et finitions.

Chapitre 3 : Revêtements (pavage, dallage, stabilisé)

1. Choix et matériaux :

Type de revêtement :

Tu dois distinguer trois familles principales, le pavage en petites pierres ou briques posées, le dallage en dalles jointées et le stabilisé en grave stabilisée, le choix dépend du trafic et du rendu souhaité.

Matériaux courants :

- Granite, résistant pour allées et places.
- Béton désactivé ou dalles béton, économique et régulier.
- Pierre naturelle calcaire ou grès, esthétique mais plus cher.
- Grave stabilisée, bonne pour parkings légers et chemins piétons.

Avantages et limites :

Chaque matériau a un prix, une durabilité et un entretien spécifique, par exemple le granite vieillit très bien mais coûte 20 à 50% plus qu'une dalle béton, le stabilisé coûte moins cher mais demande compactage soigné.

Exemple d'application :

Pour une terrasse piétonne de 20 m² on peut choisir du dallage béton 40 mm, budget matériel environ 150 euros, main d'œuvre à adapter selon temps et finitions.

2. Préparation du support et pose :

Fondations et épaisseurs :

La structure repose sur des couches distinctes, pour piétons prévois 15 à 20 cm de base, pour véhicule léger 25 à 30 cm, pour trafic lourd 35 à 40 cm, importance du compactage à 95% densité.

Techniques de pose :

Pose sur lit de sable pour pavés, pose scellée pour dalles sur-mesure, pose sur chape béton pour dalles lourdes, toujours respecter alignement et jointoiement selon méthode choisie.

Drainage et pente :

Pense à évacuer les eaux, règle générale pente minimale 1 à 2% pour terrasse et 2% pour voies circulées, raccorde au réseau existant ou crée des pentes vers rigoles filtrantes.

Élément	Épaisseur indicative	Usage
Couche de roulement	4 à 6 cm	Pavés et dalles

Lit de pose sable	3 à 5 cm	Positionnement et réglage
Couche de base	15 à 40 cm	Portance selon trafic

3. Entretien, erreurs fréquentes et cas pratique :

Entretien courant :

Balayage régulier et rinçage évitent l'accumulation de terre, désherbage 1 à 2 fois par an, réenduisage ou traitement des joints tous les 3 à 5 ans selon produit et usage.

Erreurs fréquentes et conseils :

Les erreurs sont souvent sous-estimer le drainage et mal compacter la base, ne laisse pas moins de 95% de compactage, pose mal nivelée provoque affaissements et reprises coûteuses.

Astuce chantier :

Mesure toujours la pente et compactage avant pose, je vérifiais au niveau à bulle et plaque vibrante, cela m'a évité deux reprises sur un chantier d'étudiants.

Exemple de mini cas concret :

Contexte, client souhaite une cour en pavage pour parking de 30 m², prévoir circulation véhicule léger, budget serré mais rendu esthétique demandé.

Étapes réalisées :

Décaissement 30 cm, apport de 0,6 m³ grave concassée, compactage à la plaque, lit de sable 4 cm, pose de pavés 6 x 6 cm, jointoiement au mortier, nettoyage final.

Résultat et livrable attendu :

Livrable : plan de pose, métrés et quantités, facture matière et main d'œuvre. Chiffres : 30 m² posés, 0,6 m³ grave, 0,12 m³ sable, 420 pavés, durée chantier 2 jours à 2 opérateurs.

Étape	À vérifier
Décaissement	Profondeur et pente conformes au plan
Couche de base	Compactage à 95% et absence de poches
Pose des éléments	Alignement, joints réguliers et niveau
Finition	Nettoyage, drainage testé et document livré



Ce qu'il faut retenir

Tu choisis entre **trois familles de revêtements** : pavage, dallage ou stabilisé, selon le trafic et l'esthétique. Granite et pierre naturelle durent et rendent bien, le béton est économique, la grave stabilisée est abordable mais exige un bon réglage.

- Dimensionne la structure : base 15 à 20 cm (piétons), 25 à 30 cm (véhicule léger), 35 à 40 cm (lourd) avec **compactage à 95%**.
- Respecte la pose (sable, scellée, chape) et assure l'évacuation : **pente minimale 1 à 2%** (terrasse) et 2% (voies).
- Entretiens et évite les **erreurs de drainage** : balayage, désherbage, joints à reprendre tous les 3 à 5 ans.

Avant de poser, contrôle profondeur, pente, portance et alignement. Si la base est mal compactée ou mal drainée, tu risques affaissements et reprises coûteuses.

Chapitre 4 : Terrasses et platelages

1. Choix des matériaux et contraintes :

Matériaux disponibles :

Tu peux choisir entre bois massif, bois thermo-modifié, composite, dalles caillebotis et platelages métalliques. Chaque matériau a des contraintes de poids, de sens d'écoulement et d'entretien, il faut donc les comparer avant de proposer une solution.

Durabilité et coûts :

Le bois massif traitement classe IV tient environ 10 à 15 ans selon l'exposition, le composite dépasse souvent 20 ans mais coûte 20 à 40% de plus à l'achat. Pense au coût global, pose comprise.

Choix selon usage :

Pour une terrasse piétonne familiale de 25 m², le composite est pratique pour l'entretien, pour une terrasse technique sur zone humide privilégie la résine ou platelages inoxydables résistants aux charges.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier d'abord, on a remplacé des lambourdes traitées par des lambourdes en acier galvanisé pour réduire le pourrissement, la terrasse de 30 m² a duré 8 ans de plus que prévu.

Élément	Avantage	Inconvénient
Bois massif	Aspect naturel, coût initial bas	Entretien fréquent, retrait, durée 10-15 ans
Composite	Entretien réduit, stabilité dimensionnelle	Plus cher, chaleur au toucher
Platelage métallique	Résistance aux charges, pérennité	Travail de découpe et corrosion possible

2. Mise en œuvre de la structure et drainage :

Fondations et support :

Pose toujours une assise stable, gravillonnée ou en béton maigre, suivant la portance du sol. Prévoyez un ferrailage simple pour dalles portantes et 10 à 30 cm de couche support selon la charge.

Espacement et ventilation :

Respecte un entraxe de lambourdes de 30 à 50 cm selon la largeur des lames et leurs sections. Laisse un jeu de ventilation sous platelage de 2 à 5 cm pour éviter la stagnation d'humidité.

Pente et évacuation des eaux :

Donne une pente de 1,5 à 2% depuis le bâti vers l'extérieur pour l'évacuation. Pour grandes surfaces, installe des gouttières ou caniveaux pour orienter l'eau vers un point de collecte.

Exemple de détail technique :

Pour une terrasse de 20 m² posée sur sol meuble, on a préparé 15 cm de grave 0/31.5, posé un géotextile et utilisé plots réglables pour lambourdes, installation réalisée en 2 jours par 2 ouvriers.

3. Pose, fixation et entretien :**Méthodes de fixation :**

Choisis entre vis inox, clips invisibles ou fixation mécanique selon matériau. Préperçage pour bois massif évite les fentes, utilise vis torx inox A2 ou A4 selon proximité marine.

Jeu et dilatation :

Prévoyez un jeu de 5 à 8 mm entre lames pour bois et composite, plus important pour variations thermiques sur de grandes longueurs. Respecte les recommandations fabricant pour éviter bombements.

Maintenance et réparations :

Nettoyage à l'eau savonneuse tous les 6 mois, ponçage local sur bois, remplacement d'une lame en 30 à 60 minutes. Sur composite, évite solvants agressifs, privilégie brosse douce.

Astuce chantier :

Repère et marque toutes les lambourdes avant vissage, cela évite de percer au mauvais endroit et économise entre 10 et 20 minutes par mètre carré en moyenne.

Erreurs fréquentes :

Les erreurs les plus vues sont absence de pente, lambourdes trop espacées, scellement direct sans ventilation et fixation inox insuffisante. Ces défauts réduisent la durée de vie de plusieurs années.

Sécurité et accessibilité :

Respecte la hauteur d'entrée et les seuils, évite ruptures brusques et assure antidérapance si la terrasse est exposée à l'humidité. Pour accès PMR, prévois pentes inférieures à 5% et franchissements adaptés.

Mini cas concret :

Contexte :

Un client demande une terrasse composite extérieure de 36 m² en bord de maison, sol argileux et pente légère vers jardin.

Étapes :

- Préparer le terrain, décaisser 20 cm et poser 15 cm de grave
- Poser géotextile et plots réglables tous les 50 cm
- Fixer lambourdes acier galvanisé en entraxe 40 cm et poser lames composites
- Finitions, nettoyage et vérification de pente 2%

Résultat :

Terrasse livrée en 3 jours par 2 poseurs, stabilité conforme, pente vérifiée, aucun point d'eau stagnante, entretien annuel conseillé.

Livrable attendu :

Plan de pose avec repères lambourdes, liste matériaux chiffrée, devis et fiche entretien.
Devis estimatif : 36 m² × 80 €/m² pose incluse = 2 880 € hors options.

Check-list opérationnelle :

Étape	Vérification
Préparation du support	Sol compact, géotextile posé, épaisseur grave contrôlée
Structure	Entraxe lambourdes respecté, plots verticaux stabilisés
Pente	Pente main à l'œil 1,5 à 2% vers évacuation
Fixation	Vis inox adaptées, jeux de dilatation respectés
Finition	Bords propres, joints réguliers, note d'entretien remise

Petit retour d'expérience :

Sur plusieurs chantiers, les poses avec plots réglables ont réduit le temps de mise à niveau de 30% et facilité les interventions futures, j'ai vraiment aimé ce gain de temps sur le terrain.

Ce qu'il faut retenir

Pour une terrasse, fais un **choix des matériaux** selon l'usage, le poids, l'écoulement et l'entretien, en pensant au coût total : bois classe IV (10 à 15 ans), composite (souvent 20 ans et plus, mais plus cher), ou métal pour fortes charges.

- Prépare un support stable (grave ou béton maigre) et assure une **pente de 1,5 à 2%** vers l'évacuation.
- Respecte l'**entraxe des lambourdes** (30 à 50 cm) et une ventilation sous platelage (2 à 5 cm).
- Soigne fixations et **jeux de dilatation** (5 à 8 mm), puis nettoie régulièrement sans produits agressifs.

Évite les erreurs classiques : pas de pente, entraxe trop grand, absence de ventilation, inox inadapté. Avec plots réglables et repérage des lambourdes, tu gagnes du temps et tu facilites la maintenance, tout en restant attentif à la sécurité et à l'accessibilité.

Chapitre 5 : Finitions, nettoyage, gestion des déchets

1. Finitions sur les revêtements et bordures :

Contrôler les tolérances :

Après la pose, vérifie joints, pentes et niveaux sur toute la surface, sur une durée d'inspection d'environ 30 minutes pour 50 m². Corrige immédiatement tout écart supérieur à 5 mm.

Réalisations de joints et calages :

Choisis le type de joint adapté au matériau, sable, pâte polymère ou mortier. Laisse sécher 24 à 72 heures selon la météo et note le temps exact pour la fiche chantier.

Finitions esthétiques :

Balayage, lavage à l'eau claire, ou nettoyage haute pression léger sur 60° C maximum. Evite d'abîmer les joints lors du lavage, travail par passes courtes et contrôlées.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une terrasse de 80 m² j'ai réduit le temps de jointoiement de 20% en préparant le mélange à l'avance et en utilisant deux équipes mobiles pour enchaîner les postes.

Astuce terrain :

Prépare toujours une petite réserve de matériau de joint pour combler les retouches du lendemain, ça évite plusieurs allers-retours au dépôt.

2. Nettoyage final du chantier :

Organisation du nettoyage :

Planifie le nettoyage la veille de la livraison, répartis les tâches entre 2 à 3 personnes suivant la taille du site, et termine par une inspection commune de 15 minutes.

Techniques et produits :

Utilise balais, balayeuses mécaniques pour grandes surfaces, et eau à pression modérée pour enlever tâches tenaces. N'utilise pas de décapant agressif sur les joints récents.

Protection des plantations et sols :

Pose des bâches et protège-planches pour éviter salissures et compactage des sols. Retire ces protections après séchage complet et vérifie l'état des plantations adjacentes.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier résidentiel de 120 m², on a réservé 2 heures de nettoyage final par 2 ouvriers, soit 4 heures au total, pour un rendu proche du zéro défaut.

Astuce terrain :

Garde toujours un kit nettoyage express dans la camionnette, avec brosse, chiffon microfibre et produit neutre, pour corriger les traces immédiatement après la pose.

Type de déchet	Destination	Remarque
Déchets verts	Compostage ou plateforme de broyage	Volume courant 0,5 à 2 m ³ pour jardin moyen
Gravats et pierres	Centre de recyclage ou benne gravats	Séparer les mélanges béton/terre pour valorisation
Sachets et emballages	Tri sélectif ou filière emballages	Compacte les emballages pour gagner de la place
Produits dangereux	Collecte spécifique en déchetterie	Huile, solvants, peintures à gérer séparément

Organisation du tri sur site :

Installe zones de stockage identifiées, sacs ou bacs colorés, et panneau d'information pour l'équipe. Prévois enlèvement chaque semaine ou à la fin du chantier si la durée est courte.

3. Gestion des déchets et obligations réglementaires :


Traçabilité et bordereaux :

Suis les obligations pour déchets dangereux, conserve bordereaux de suivi et facture pour 3 ans. Cela protège l'entreprise et facilite le contrôle en cas de contrôle administratif.

Modes d'évacuation et coûts :

Estime le volume à l'avance, loue une benne pour 3 à 7 jours selon besoin. Prévois entre 150 et 400 euros la benne pour des volumes de 3 à 8 m³ selon région.

Graphique chiffré



Réduction des déchets et réemploi :

Privilégie la réutilisation de pierres, le broyage des branchages et la réaffectation des terres saines. Ça peut réduire le coût d'évacuation jusqu'à 30% sur certains chantiers.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : Aménagement d'une allée de 60 m² avec pavés et bordures, chantier 3 jours, équipe de 3 personnes. Étapes : pose, jointoiement, nettoyage, tri déchets verts et gravats.

Résultat : Livraison propre, 1 benne gravats de 4 m³ évacuée, 0,8 m³ de déchets verts broyés sur place pour paillage, coûts d'évacuation 230 euros. Livrable attendu : fiche chantier, bordereaux et photos avant-après.

Conseils pour le rendu client :

Remets une fiche d'entretien et la liste des produits interdits, prends 6 photos avant-après, et prévois une visite de contrôle à J+7 pour valider la stabilité des joints.

Astuce de stage :

Lors de mon stage j'ai toujours noté l'heure et la météo avant nettoyage, ça aide à expliquer un séchage long ou des traces persistantes au client.

Checklist opérationnelle :

Élément	Question à se poser
Nettoyage général	La surface est-elle exempte de taches et de déchets visibles

Tri des déchets	Les déchets sont-ils séparés et stockés au bon endroit
Documents	Bordereaux et photos sont-ils archivés
Protection des abords	Les plantations et allées sont-elles intactes après intervention
Remise au client	Fiche d'entretien et conseils de suivi ont-ils été fournis

Erreurs fréquentes et comment les éviter :

Ne pas protéger les plantations, sous-estimer le volume de déchets, et négliger la traçabilité. Planifie, mesure et note tout pour éviter ces erreurs courantes qui coûtent du temps et de l'argent.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En regroupant 2 petits chantiers voisins j'ai économisé 40 euros sur l'évacuation en partageant une benne, vérifie toujours si ça se peut logistique et planning.

Ce qu'il faut retenir

Après la pose, vise un rendu propre et conforme : contrôle niveaux, pentes et joints, puis nettoie et organise l'évacuation.

- Fais un **contrôle des tolérances** sur toute la surface et corrige tout écart supérieur à 5 mm.
- Choisis le bon joint (sable, polymère, mortier), note le temps de prise et garde une réserve pour retouches.
- Planifie le **nettoyage final** la veille : eau à pression modérée, pas de produits agressifs sur joints récents, protège les plantations.
- Mets en place un **tri des déchets** sur site, estime les volumes, benne 3 à 7 jours, et conserve les bordereaux des déchets dangereux 3 ans.

Réduis les coûts en réemployant pierres, terres saines et broyage sur place. Pour la livraison, fais des photos avant-après, remets une fiche d'entretien et repasse à J+7 pour valider la tenue des joints.

Spécialisations et nouveaux aménagements

Présentation de la matière :

Dans le **BP Paysagers** (Aménagements Paysagers), tu abordes des aménagements spécialisés, comme les toitures végétalisées, l'arrosage automatique, ou des équipements connectés.

Cette matière est évaluée en **contrôle en cours**, sur une **situation professionnelle**. Tu rends un **dossier technique** et tu l'expliques à l'oral. Il n'existe pas de coefficient national, l'unité est validée en acquis ou non acquis, la durée dépend du centre.

Un camarade a marqué des points avec 2 schémas lisibles et 3 coûts estimés, ça rend ton raisonnement tout de suite crédible.

Conseil :

Vise 20 minutes, 4 fois par semaine, et révise comme si tu préparais ton chantier :

- Choisis 1 thème et 5 mots clés
- Prépare 2 exemples terrain chiffrés
- Répète l'oral 2 fois

À l'oral, annonce un **plan en 3 étapes**, et justifie tes choix, sécurité, entretien, impacts. Reviens à des faits mesurés, surfaces, pentes, budget. Termine par 1 conclusion claire.

Table des matières

Chapitre 1 : Végétalisation de toitures et terrasses	Aller
1. Principes et composants	Aller
2. Mise en œuvre et entretien	Aller
Chapitre 2 : Aménagements intérieurs végétalisés	Aller
1. Conception et contraintes	Aller
2. Techniques de mise en œuvre	Aller
3. Entretien et maintenance	Aller
Chapitre 3 : Techniques de génie écologique	Aller
1. Principes de base et objectifs	Aller
2. Techniques de stabilisation des sols	Aller
3. Gestion des eaux et création d'habitats	Aller

Chapitre 1 : Végétalisation de toitures et terrasses

1. Principes et composants :

Fonctions d'une toiture végétalisée :

Une toiture végétalisée réduit l'effet d'îlot de chaleur, retient et filtre les pluies, améliore l'isolation thermique et acoustique, et peut prolonger la durée de vie de l'étanchéité.

Couche et matériaux :

La construction se compose de couches spécifiques, ajustées selon extensive ou intensive, pour assurer drainage, filtration, substrat, végétation et protections racinaires.

- Couche de protection et membrane d'étanchéité
- Couche anti racines et géotextile
- Couche de drainage, épaisseur indicative 2 à 4 cm
- Substrat de culture, 6 à 12 cm pour extensif, 15 à 30 cm pour intensive

Exemple d'installation simple :

Toit plat de 30 m², substrat 8 cm extensif, pose de sedums en plaques, poids estimé 110 kg/m² saturé, chantier réalisé en 2 jours par une équipe de 3 personnes.

Élément	Fonction	Épaisseur indicative
Membrane d'étanchéité	Protection contre les infiltrations	Variable selon le système
Drainage	Évacuation de l'eau pour éviter la saturation	2 à 4 cm
Substrat	Support de culture et réserve d'eau	6 à 12 cm pour extensif

Avant tout chantier, pense à vérifier l'urbanisme local et l'accès chantier, car certaines communes demandent une déclaration ou imposent des contraintes esthétiques ou techniques.

2. Mise en œuvre et entretien :

Préparation et sécurité :

Avant travaux, contrôle la charge admissible, vérifie la pente, protège les bords et garantis l'accès pour la maintenance. Prévois protections collectives si tu travailles en hauteur.

Plantation et suivi :

Plante au printemps ou en automne, arrose régulièrement pendant 2 à 3 semaines, puis fais 2 à 4 visites par an pour désherber, vérifier drainage et remplacer plants morts.

- Substrat trop fin entraîne mortalité et mauvaise rétention d'eau
- Drainage insuffisant provoque stagnation et surpoids

- Absence de barrière anti racines fragilise la membrane

Astuce pratique :

Sur les petits toits, privilégie des plaques de sedum pour gagner du temps, compte 15 minutes par m2 pour la pose, et garde un râteau et une truelle à portée de main.

Mini cas concret :

Contexte: toit terrasse de 50 m2 sur annexe municipale, portance vérifiée à 200 kg/m2, budget estimé 6 000 euros, objectif augmenter la biodiversité et isoler légèrement le bâtiment.

Étapes: préparation et vérification étanchéité 1 jour, pose géotextile et drainage 1 jour, apport substrat 8 cm et plantation en 2 jours. Résultat attendu couverture de 95 pour cent à 6 mois.

Tâche	À vérifier
Vérifier portance	Résistance structurelle en kg/m2
Contrôler étanchéité	Absence de fuites et joints conformes
Installer drainage	Pente et évacuation fonctionnelles
Planter et arroser	Densité de plantation et humidité initiale
Fournir livrable	Plan de plantation et planning de maintenance

Ce qu'il faut retenir

Une toiture végétalisée aide à **réduire l'îlot de chaleur**, gérer les pluies et améliorer l'isolation, à condition de respecter des **couches techniques essentielles** (étanchéité, anti-racines, drainage, substrat, végétation).

- Dimensionne les épaisseurs : drainage 2 à 4 cm, substrat 6 à 12 cm (extensif) ou 15 à 30 cm (intensif).
- Avant de démarrer, vérifie urbanisme, accès et **contrôle de la portance**, pente et sécurité en hauteur.
- Plante au printemps ou à l'automne, arrose 2 à 3 semaines, puis fais un **entretien 2 à 4 visites** par an.

Évite les erreurs classiques : substrat trop fin, drainage insuffisant, pas de barrière anti-racines. Pour les petits toits, les plaques de sedum accélèrent la pose et facilitent un bon démarrage.

Chapitre 2 : Aménagements intérieurs végétalisés

1. Conception et contraintes :

Objectif et public :

Pour commencer, identifie l'usage du lieu, le nombre d'occupants et l'image recherchée, cela guide le choix des plantes, le budget et la maintenance. En ville, la demande pour du vert augmente rapidement.

Contraintes techniques :

Vérifie la structure porteuse, l'accès pour l'entretien et la présence d'une arrivée d'eau et d'évacuation. Pense aussi au poids total, souvent entre 20 et 80 kg par mètre carré selon le système choisi.

Choix des plantes :

Privilégie des plantes adaptées à l'intérieur, tolérantes à la faible lumière et aux variations d'humidité, comme sansevière, zamioculcas ou ficus elastica, pour limiter les remplacements fréquents.

Exemple d'aménagement adapté à un bureau :

Un open space de 120 m² accueille 8 bacs de 1 mètre par 0,6 mètre avec 16 plantes résistantes, réduisant l'entretien à une visite hebdomadaire de 30 minutes.

2. Techniques de mise en œuvre :

Systèmes et matériaux :

Choisis entre bacs autonomes, murs végétaux modulaires ou jardinières sur pieds selon l'hydroponie ou substrat. Les bacs prêts à poser réduisent le temps de chantier de 30 à 50% comparé à une installation sur mesure.

Pose et accessibilité :

Prévois 60 à 90 cm de dégagement pour accéder aux plantes et pour l'échelle. Installe des panneaux amovibles pour faciliter les remplacements et l'arrosage manuel si nécessaire.

Étanchéité et sécurité :

Ajoute une membrane étanche et une réserve d'eau contrôlée pour éviter les infiltrations. Contrôle la stabilité des bacs et fixe les éléments légers pour prévenir tout basculement en cas de passage fréquent.

Élément	Usage	Ordre de grandeur
Substrat technique	Support racinaire drainant	20 à 40 litres par bac
Bac étanche	Contenir eau et substrat	Poids 10 à 25 kg vide


Système d'irrigation	Arrosage automatique	Réservoir 5 à 20 L
Éclairage horticole	Compensation faible lumière	20 à 60 $\mu\text{mol}/\text{m}^2/\text{s}$
Protection racinaire	Barrière anti-racines	Film EPDM 1,5 mm

Astuce de stage :

Sur le chantier, marque toujours l'emplacement des arrivées d'eau et des gaines électriques au sol avant la pose, cela évite 1 à 2 heures de modifications en moyenne.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour un hall de 60 m², j'ai posé 6 bacs modulaires avec réservoirs de 10 litres, installation réalisée en 2 journées par 2 personnes, coût matériel 1 200 euros, main d'oeuvre 600 euros.



3. Entretien et maintenance :

Fréquence et actions :

Planifie des visites hebdomadaires les 3 premiers mois, puis bihebdomadaires. Les actions clés sont arrosage, taille d'entretien, nettoyage des feuilles et vérification des réservoirs d'eau.

Suivi de l'humidité :

Installe un capteur d'humidité pour suivre le substrat et déclencher l'irrigation. Un bon réglage évite 20 à 40% de gaspillages d'eau sur une saison.

Gestion des maladies et remplacements :

Repère les signes de carence ou d'attaque têt, isole une plante malade et remplace-la rapidement. Prévois un stock de 10 à 15% de plantes de réserve pour un grand projet.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : hall d'accueil de 80 m2. Étapes : diagnostic 1 jour, installation 3 jours, démarrage irrigation. Résultat : 10 bacs installés, consommation eau 15 L/semaine. Livrable attendu : plan d'implantation, liste plantes, cahier d'entretien.

Tâche	Fréquence	Responsable
Vérification réservoir et arrosage	Hebdomadaire	Technicien d'entretien
Taille d'entretien et nettoyage	Mensuelle	Agent polyvalent
Contrôle santé des plantes	Trimestrielle	Responsable projet
Remplacement des plantes	À la demande	Fournisseur ou stagiaire

Astuce pro :

Enregistre les interventions dans un cahier d'entretien simple, note la date, la quantité d'eau et l'état des plantes, cela facilite le suivi et les bilans annuels.

Selon l'INSEE, 80% de la population vit en zone urbaine, cela renforce la demande pour des aménagements intérieurs végétalisés efficaces, surtout dans les bureaux et commerces.

En stage, j'ai appris qu'une visite de 30 minutes hebdomadaire bien faite évite souvent des remplacements coûteux, c'est une astuce facile à appliquer sur chaque chantier.

Ce qu'il faut retenir

Commence par définir l'**usage du lieu** (occupants, image) puis valide les **contraintes techniques clés** : structure, accès, arrivée d'eau, évacuation et poids total.

- Choisis des plantes d'intérieur tolérantes (sansevière, zamioculcas, ficus) pour limiter les remplacements.
- Opte pour des **systèmes prêts à poser** (bacs, modules, murs) et garde 60 à 90 cm de dégagement.
- Sécurise l'installation : membrane étanche, réserve d'eau maîtrisée, stabilité et fixations.

Planifie une **maintenance régulière** : hebdomadaire au début puis bihebdomadaire, avec suivi de l'humidité. Un cahier d'entretien rend les interventions rapides et évite des coûts inutiles.

Chapitre 3 : Techniques de génie écologique

1. Principes de base et objectifs :

Objectif et principes :

Le génie écologique utilise les végétaux et matériaux naturels pour stabiliser les sols, restaurer les milieux et favoriser la biodiversité, en limitant l'usage de béton ou d'enrochements lourds sur des projets paysagers.

Quand choisir ces techniques ?

On les retient quand il y a érosion active, pentes supérieures à 15%, berges fragiles ou besoin de créer des zones humides filtrantes. Elles s'appliquent en milieu urbain comme rural, souvent en complément d'aménagements hard.

Bénéfices attendus :

Attends une réduction visible de l'érosion, une reprise végétale en 1 à 3 ans, une meilleure infiltration des eaux et plus d'habitats pour insectes et oiseaux, avec des coûts d'entretien souvent plus faibles sur le long terme.

Exemple d'application :

Intervention sur un talus urbain de 30 m², pose de couches de branchage et plantation de saules locaux. Résultat visible en 12 mois avec 60% de couverture végétale et diminution des glissements.

Élément	Utilisation	Espacement / dimensions	Délai d'établissement
Fascines vivantes	Stabilisation de talus et berges	Diamètre 20-40 cm, espacement 0,8-1,5 m	1 à 3 ans pour bonne reprise
Piquets vivants / boutures	Reprise rapide, enracinement	Espacement 30-50 cm, enterrés 40-60 cm	70 à 90% reprise la 1 ^{re} année
Nattes de coco / géotextiles biodégradables	Protection immédiate des sols	Largeur 1-2 m selon pente	Se dégrade en 1 à 5 ans selon épaisseur
Bassins plantés / zones humides	Traitement des eaux de ruissellement	5 à 15 m ² pour 100 m ² drainés	2 à 4 ans pour fonctionnement optimal


2. Techniques de stabilisation des sols :

Fascines et couches en branches :

Les fascines sont des fagots posés en courbe de niveau pour retenir le sol. Diamètre 20 à 40 cm, espacement 0,8 à 1,5 m selon pente, ancrage avec 3 à 4 piquets par fascine.

Plantation et enracinement :

Utilise boutures de saules ou aulnes, piquets vivants enterrés 40 à 60 cm. Espacement 30 à 50 cm. Taux de reprise attendu 70 à 90% la première année si arrosage et paillage adaptés.



Cas concret – stabilisation d'un talus :

Contexte : talus de 20 m de long sur 2 m de hauteur, érosion active en bord de ruisseau urbain, végétation clairsemée et risque de glissement local.

- Étapes : diagnostic topographique, préparation du site, pose de 20 fascines (1 par m), ancrage avec 3 piquets par fascine (60 piquets 70 cm).
- Plantation : 80 boutures de saules à 30 cm d'espacement, paillage en copeaux 5 cm, pose de nattes coco sur 40 m².
- Maintenance : arrosage hebdomadaire 2 mois, contrôle à 1, 6, 12 et 24 mois.
- Livrable attendu : plan de plantation, liste matériel chiffrée (20 fascines, 60 piquets 70 cm, 80 boutures), calendrier de maintenance 24 mois et rapport photo avant-après.

3. Gestion des eaux et création d'habitats :

Phytotechnologies et systèmes plantés :

Les marais filtrants et bassins plantés retiennent sédiments et polluants du ruissellement. Une zone tampon de 5 à 15 m² suffit souvent pour traiter l'eau provenant de 100 m² de surface imperméabilisée.

Structures pour la biodiversité :

Crée haies pluriétagées, tas de bois et mottes ouvertes. Prévois corridors de 2 à 5 m pour déplacements d'espèces, et une haie tous les 50 m pour connecter les habitats.

Entretien et suivi :

Planifie visites à 1, 6, 12 et 24 mois. Taille d'entretien annuelle, arrosages ciblés pendant 2 à 6 mois après plantation. Mesure la couverture végétale et note la faune observée lors de chaque visite.

Astuce pour le terrain :

Marque les plants avec ruban biodégradable, prends photos avant-après et note la date de coupe. Ces gestes simples évitent 80% des erreurs d'entretien courant et facilitent le suivi en stage.

Élément	Action terrain	Fréquence	Indicateur de réussite
Contrôle reprise	Vérifier enracinement, relever plants manquants	1, 6, 12 et 24 mois	Taux de couverture > 60% à 12 mois
Nettoyage	Retirer déchets, tuteurs cassés	Après fortes pluies	Absence d'obstacle pour plantes
Paillage	Compléter paillage si dégradé	6 et 12 mois	Couverture du sol > 80%
Suivi faune	Inventaire rapide d'espèces observées	6 et 12 mois	Augmentation d'espèces indicatrices

Ce qu'il faut retenir

Le génie écologique t'aide à **stabiliser les sols** et restaurer les milieux avec des végétaux et matériaux naturels, pour **limiter le béton**. Tu le choisis si l'érosion est active, si la pente dépasse 15%, si les berges sont fragiles ou si tu dois filtrer le ruissellement.

- Talus et berges : **fascines vivantes** (fagots en courbe de niveau) + boutures de saules/aulnes bien enterrées, avec paillage.
- Protection rapide : nattes de coco ou géotextiles biodégradables pour tenir le sol le temps de la reprise.
- Eau et biodiversité : bassins plantés (5 à 15 m² pour 100 m² drainés) + haies, tas de bois, corridors.

- Suivi : visites 1, 6, 12, 24 mois, objectif > 60% de couverture à 12 mois et notes faune.

Attends une baisse de l'érosion et une reprise en 1 à 3 ans, avec plus d'infiltration et d'habitats. Pour éviter les erreurs, marque les plants, prends des photos avant-après et consigne tes interventions.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.